

Installationshandbok Moduler

Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A

Version 2.2 - (151026)



Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41. För senare förändringar eller tillägg hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. För installation av grundmodulerna hänvisas till separat installationshandbok.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 och Windows Server 2012, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod är registrerat varumärke som tillhör The Apache Software Foundation.

IMail är en produkt och registrerat varumärke tillhörande Dimac Developement AB.

Google Authenticator™ mobile app är en produkt och ett registrerat varumärke tillhörande Google Inc.

Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2015 Unikum datasystem ab.

oktober 2015

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14, 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

instTM_341.* 26/10 2015 dok/akw

Installation av moduler i Pyramid

Grundläggande information om installation av Pyramids grundmoduler, skrivarinställningar samt hur en ny modul installeras beskrivs i Installationshandbok Grund.

I Installationshandbok Moduler, dvs denna handbok beskrivs eventuella olika åtgärder som ska vidtas och inställningar som ska göras vid installation av en del av Pyramids moduler. Dessa specifika inställningar ska göras i samband med installation.

Obs!

En del moduler innehåller sökvägar och inställningar som bör ses över i de fall data kopieras från det skarpa bolaget till testbolaget. Detta för att undvika att filer i det skarpa bolaget påverkas.

Severutiner

Vid nyinstallation av eller uppgradering till Pyramid Business Studio sker konverteringar av Pyramids register oftast via automatik. I vissa fall kan det dock krävas manuell konvertering med hjälp av en så kallad severutin. Severutinen kontrollerar och uppdaterar berörda poster i Pyramids register.

INSTALLATION AV MODUL I EFTERHAND

När nya moduler installeras i en Pyramid som varit i drift kan det finnas severutiner som måste köras. Det finns även severutiner för att exempelvis initiera viss funktionalitet med automatik, dessa är frivilliga.

I denna handbok beskrivs severutiner, som passar in på ovanstående kriterier, för respektive modul. Severutiner startas via rutin 1930 Starta dialog. Skriv in hela namnet för severutinen; SEVE245, SEVEgki, osv.

Severutinerna bör köras av en systemadministratör, alternativt en återförsäljare.

Innehåll

Installation av moduler i Pyramid	3
Severutiner	3
Innehåll	4
Access Link/ODBC Koppling	8
ODBC Koppling (Server)	8
Krav	8
Skapa en datakälla (ODBC) i kontrollpanelen i Windows	8
ODBC koppling (Klient)	11
Krav	11
Skapa en datakälla (ODBC) på klienten	12
Exempel med Microsofts Access	14
Starta Microsoft Access	14
Autogiro	18
SEVEOCR3	18
SEVEBETN	18
SEOCR339.d	18
Installation av Betalkort EMV	19
Installation utförs av din återförsäljare	19
Krav	19
Spectracard 3	19
Installation	19
Spectracard 3	19
Kortterminaler	20
Klienter	20
Inställningar i Pyramid för Betalkort EMV	20
Kommunikation i nätverk	21
Felsökning	22
CRM/Säljstöd	23
Sevepath	23
CTI- telefonikoppling	24
E-brev & Factoring	25
Viktigt vid installation av version 3.39A	25
Viktigt vid installation av version 3.40A/3.40B	25
E-faktura leverantör	26
SEVEATT – Rutin 340 Inkorg Attest	26
Bildformat	26
PDF-läsare	26
Inkorg	26
SEVEEFH1 - ändra sökväg på E-fakturors aktiviteter	26
Nya e-line	27
Information före installation av Nya e-line	27
Lokal Installation av Pyramid e-line 3.41A	28
Översikt	28
Lokal webbserver	28
Tekniska krav webbserver för lokal installation	28
Installation webbserver	28
Installation WTS-tjänst	33
Installation Webservice	34
Skicka data till webbserverns databas	36
Testa din e-handel!	36
Installation Webbserver hos Unikum eller Egen webbserver	37
Installation översikt	37
Webbserver hos Unikum	37
Brandvägg	37
VPN	37
Utan VPN	37
SSL-certifikat	37
Inställningar Pyramid Business Studio	38

Egen webbsserver	39
Tekniska krav webbsserver	39
Placering i DMZ	39
Inställningar Pyramid Business Studio	39
Installation webbsserver	41
E-handeln och SSL-certifikat	51
1. Använd SSL för hela webbplatsen	51
2. Endast använda SSL för vissa mappar och filer	51
Installation av WTS-tjänst för nya e-line	52
Gamla e-line	58
Olika alternativ för installation	58
Pyramid e-line mot Unikums webbsserver	58
Pyramid e-line med egen webbsserver	59
Checklista vid installation - webbsserver hos Unikum	60
Tidiga förberedelser	60
Förberedelser före installationsdag	60
Installationsordning	60
Checklista vid installation för egen webbsserver	61
Tidiga förberedelser	61
Förberedelser före installationsdag	61
Installationsordning	61
Installation av Pyramid e-line	62
Webbsserver hos Unikum	62
WTS-kommunikation	62
VPN	62
Utan VPN	62
Egen webbsserver	63
Tekniska krav webbsserver	63
Placering i DMZ	63
Installation webbsserver	63
Skapande av e-linesite och konfiguration av Servlet	64
Konfiguration av ServletExec 4.x	66
Konfigurering av ServletExec 5.0	67
Servletparametrar	69
linkd.exe	70
Säkerhetsaspekter	70
Internetförbindelsen: Avlyssning på nätet	70
WTS-förbindelsen - intrång i kundsystem	70
Arbetsplatser som ska köra e-line	71
PDF	71
JMail	71
Säkerhetskopiering Pyramid	71
Backup under drift -Pervasive	71
Andra program	71
Kommunikationstest Unikums webbsserver	72
e-säljare Pyramid	73
Systemkrav surfplattor	73
Checklista	73
EQ Plan	74
För att kunna installera kopplingen behövs följande:	74
Normal installation	74
Registrera EQ Plan	74
Om något blir fel	74
Filer	74
Fakturaarkiv	76
Inställningar	76
Flerlager	76
Seveflag	76
Sevefl01	76
Giroutbetalning	77
Sevegiki i version 3.39A – 3.40A	77
Sev11560 i version 3.40Bsp5	77
Att tänka på gällande Giro vid uppgradering till 3.41A	77
Import Bokföring	78
Importrutiner	78

Kassa och kassautrustning	79
Digitalt kvitto med Sparakvittot.se	79
Kassautrustning - Inställningar	79
Kringutrustning	79
Koppling till klient	79
Inställning av COM-port	80
Windows NT eller XP:	80
Inställningar i Pyramid	80
Kvittoskrivare, allmänt	80
Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare	80
Kunddisplay och Kassalåda, allmänt	80
Kunddisplay och Kassalåda, Rutin 872 Arbetsplatser	81
Koppling över Citrix/TerminalServer	81
Sammanfattning	81
Frågor och svar	81
Allmänt	81
Styrkoder för skrivare med mera	82
Svenska tecken på kvittot	82
Klippning av kvittot	83
Kunddisplay, Rutin 3183 Display	83
Öppna kassalådan	84
Lagerplatser/batch	85
Sevelplk	85
Sevelpl2	85
Sevelpl1	85
Sevelplp	85
Sevelpln	85
Mobile Office Win Edition	86
Viktigt vid uppgradering!	86
Nyinstallation av Mobile Office-klient	86
Installation ute på fält	86
Installation av engelsk version	87
Mobile Office Online via Internet	88
WTS -Installation och konfiguration av Mobile Office	89
Katalogstruktur PBS	94
Katalogstruktur Mobile Office Offline	94
Information rörande Citrix/Terminal Server	95
Mobile Office Web Edition, Phone Edition samt PDA Solutions, med IIS7,IIS7.5, IIS8 och IIS8.5	96
Installation av IIS	96
Installationsprogram för Mobile Office Web Edition, Phone Edition samt PDA Solutions	96
Att installera IIS-komponenter	96
Installera komponent på Windows Server 2008 och Windows Server 2008R2	97
Installera komponenter på Windows Server 2012 och Windows Server 2012R2	100
IIS – Anslutning av webbplats	104
Koppla webbplatsen till DNS (Domain Name Server)	107
Installationsprogram Webbserver - Mobile Office Web Edition	108
Installationsprogram Webbserver - Phone Edition	111
Installationsprogram Webbserver - PDA Solutions	114
WTS – installation och konfiguration	117
MS SQL Server - koppling	125
Installation av Pyramid Business Studio/SQL på MS SQL Server	125
LATHUND INSTALLATION STEG FÖR STEG	125
Tips och felsökning inför uppläggning av Pyramid Business Studio	125
1. Installationen av MS SQL Server	126
Följande inställningar avser sorteringsordningen:	126
2. Säkerhet i MS SQL Server	126
3. Databasprefix	127
4. Databaser	127
5. Pyramid-ikoner och parametrar	127
Typiska parametrar för ikon:	127
6. Start av Pyramid, INSTALL.INF	128
Pyramid.ini, exempel	128
7. Säkerhetskopiering	128

8. Prestanda	128
9. Övrigt	129
870 Systemuppläggning	129
870 Systemuppläggning – Verifiera system	129
SQL Server: Kontroll av loggar	129
PDA Solutions	130
Phone Edition	130
Tidrapportering/Tidstämpling	131
PBS Tid version 3.38B	131
Hantering av Tidsaldon ändrade - Tag ut information före överföring !	131
Översikt ändringar som påverkar konvertering	131
Minimikrav	131
Övrigt	131
Uthyrning	132
Inför installationen	132
Efter installation	132
Seve245	132
Statistik	133
Valuta	134
WTS	135
WTS-datorn och e-line	135
WTS-tjänst för e-line	135
WTS-monitor	142
Loggning	143
Web Service	144
IIS-konfiguration	144
Säkerhet	144
WTS-koppling	145
Åtkomst till anropsloggen	145
WebService – autentisering	145
Felmeddelanden	146

Access Link/ODBC Koppling

För att Access Link ska fungera ute på arbetsplatsen måste en ODBC koppling göras mellan Pyramid Business Studio och Microsoft Access.

ODBC Koppling (Server)

Krav

- Pervasive 2000 SQL eller senare.
 - Pervasive Engine interface används på servern.
 - Pervasive Client interface används för att ansluta till Pervasive Engine interface.
- Full dokumentation för den version av Pervasive.SQL som används finns under Start/Program/Pervasive/Dokumentation.


Skapa en datakälla (ODBC) i kontrollpanelen i Windows

Följ nedanstående checklista vid skapandet av en datakälla på Servern.

ÖPPNA DATAKÄLLA (ODBC).

Finns under Administratörsverktyg i Kontrollpanelen. (Viss avvikelse beroende på operativsystem).


Klicka på Lägg till.



Kontrollpanelen – Administratörsverktyg - Datakälla (ODBC)

MARKERA "PERVASIVE ODBC ENGINE INTERFACE"

Klicka på Slutför.




Skapa ny datakälla

ANGE ETT NAMN PÅ DATAKÄLLAN (DATA SOURCE NAME)

Använd inte Å, Ä, Ö eller skiljetecken.


Klicka på Create.



Ange ett namn på datakällan

ANGE DATABASE NAME

Ange ett namn i fältet Database Name (i exemplet Pyramid).




The screenshot shows the 'Create Database' dialog box. The 'Database Name' field is filled with 'Pyramid'. The 'Integrity Enforced' checkbox is checked, and the 'Bound (DDFs created)' checkbox is unchecked. The 'Dictionary Location' field is empty, and the 'Data File Locations' list is empty. Buttons for 'OK', 'Cancel', 'Help', 'Browse...', 'Add...', and 'Delete' are visible.

Ange ett namn på databasen

ANGE DICTIONARY LOCATION

Klicka på Browse (leta upp Pyramid och den datakatalog som används).
Klicka OK (Inga andra inställningar behöver göras här).




The screenshot shows the 'Create Database' dialog box. The 'Database Name' field is filled with 'Pyramid'. The 'Integrity Enforced' checkbox is checked, and the 'Bound (DDFs created)' checkbox is unchecked. The 'Dictionary Location' field is filled with 'D:\Pyramid\338b\PYDATA'. The 'Data File Locations' list is filled with 'D:\Pyramid\338b\PYDATA'. Buttons for 'OK', 'Cancel', 'Help', 'Browse...', 'Add...', and 'Delete' are visible.

Ange Dictionary Location

TESTA DATAKÄLLAN


Klicka på Test för att kontrollera den upplagda datakällan.



Klicka på Test för att verifiera datakällan.

KLICKA PÅ OK

Datakällan är nu upplagd.

**ODBC koppling (Klient)**

För att kunna få upp data i t.ex. Access från en klient måste en ODBC datakälla skapas även ute på klienten som hänvisar till databasen på servern.

Krav

- Pervasive 2000 SQL eller senare.
- Pervasive Engine interface används på servern.
- Pervasive Client interface används för att ansluta till Pervasive Engine interface.

Full dokumentation för den version av Pervasive.SQL som används finns under Start/Program/Pervasive/Dokumentation.


Skapa en datakälla (ODBC) på klienten

Följ nedanstående checklista vid skapandet av en datakälla på klienten.

ÖPPNA DATAKÄLLA (ODBC).

Finns under Administratörsverktyg i Kontrollpanelen. (Viss avvikelse beroende på operativsystem).


Klicka på Lägg till.



Kontrollpanelen – Administratörsverktyg - Datakälla (ODBC)

MARKERA "PERVASIVE ODBC CLIENT INTERFACE"

Klicka på Slutför.




Skapa ny datakälla.

ANGE NAMN PÅ DATAKÄLLA SAMT VILKEN SERVER SOM SKA KOPPLAS

Ange namnet på Datakällan i fältet Data Source Name.

Ange namnet på servern som denna koppling ska ansluta till i fältet Adress. (Kontrollera med din lokala administratör för rätt uppgifter).

Klicka på knappen "Get DSN List".




Ange datakälla samt server.

VÄLJ DATA SOURCE NAME

Välj i fältet "Data Source Name" den databas som tidigare skapats på Servern.


Klicka på OK.



Ange Data Source Name från dem som finns på aktuell server.

KLART

ODBC klienten är nu upplagd. Klicka OK.




Exempel med Microsofts Access

Ett exempel med Microsofts Access. Förutsätter att något register är exporterat i rutin 766.

Starta Microsoft Access

Öppna Microsofts Access med en ny tom databas.




Ny tom databas i Microsofts Access

IMPORTERA/LÄNKA TABELLER

Gå in under ”Arkiv - Hämta externa data - Importera eller Länka tabeller”. Välj någon av metoderna.

Obs!


Tänk på att vid användning av en länkade tabeller så ändras även Pyramids register när ändring görs i Microsoft Access.



Hämta extern data.

FILFORMAT ODBC DATABASES


Välj under Filformat ODBC Databases (.). Klicka på Importera eller Länka beroende på vilken typ som är vald.



Filformat ODBC Databases.

VÄLJ DATAKÄLLA


Markera önskad datakälla och klicka på OK.



Välj datakälla.

VÄLJ TABELLER


Välj vilka tabeller som ska vara med och klicka på OK.



Välj vilka tabeller som ska länkas/importeras.

ARBETA VIDARE I MICROSOFT ACCESS

Nu är tabellerna från Pyramid importerat/länkade till Access.



Allt är klart för att arbeta vidare i Microsofts Access.

Obs!

Tänk på att vid användning av en länkade tabeller så ändras även Pyramids register när ändring görs i Microsoft Access.

Autogiro

I äldre versioner heter modulen OCR/Autogiro.

SEVEOCR3

Efter installation i Pyramid version 2.56/3.34/3.36 ska specialrutin SEVEOCR3 köras i rutin 870 Systemuppläggning för varje bolag som tidigare använt Autogiro. Programmet uppdaterar fillayouter för autogiro samt inläsning av Automatisk avprickning (LM). Eventuella anpassningar i tidigare layouter måste registreras på nytt. Tidigare layouter sparas i datakatalogen som pugirba.old, pugirpa.old samt pyimpiab.old.

SEVEBETN

Rutin för företag/privat som inte kört Autogiro i tidigare versioner och uppgraderas till version 3.40A eller senare. Kunderna har därmed möjlighet att välja vilken typ av betalarnummer som ska användas. Rutinen körs för att göra rätt inställningar i Pyramid.

SEOCR339.d

Rutin för företag/privat som inte kört Autogiro i tidigare versioner och uppgraderas till version 3.40A eller senare. SEOCR339.d körs i rutin 1930 Starta dialog. Programmet uppdaterar saknade fillayouter, som exempelvis BgMax, i rutin 237 Auto-inbetalning.

Installation av Betalkort EMV

Från och med 2011-01-01 ersätter Betalkort EMV Pyramids tidigare Betalkortsmodul.

Betalkort EMV är framtagen för att integrera EMV-certifierade betallösningar i Pyramid Kassa. Här beskrivs installationen av Pyramid Betalkort EMV

Obs!

Modulen har inget gemensamt med den tidigare Pyramid Betalkortsmodulen, utan det är två skilda moduler. Den tidigare Pyramid Betalkortsmodulen finns inte längre tillgänglig för nyinstallation. Modulerna kan inte köras samtidigt på samma arbetsplats. Arbetsplatser konfigurerade för att använda Betalkort EMV kommer inte ta hänsyn till inställningar som finns för arbetsplatsen i modulen Betalkort.

Installation utförs av din återförsäljare

För att modulen Betalkort EMV ska fungera som avsett samt uppfylla kraven från banker och inlösare är det väldigt viktigt att saker görs på rätt sätt och i rätt ordning. Därför hänvisar Unikum och Payzone dig till din återförsäljare för installation och konfiguration av modulen.

Krav

För att installera Spectracard 3 krävs följande:

- Kunden ska ha tecknat avtal med Payzone Nordic AB (hädanefter benämnt Payzone)
- Kunden har fått installationsnummer (avtalsnummer) och licensnyckel från Payzone
- Din återförsäljare har tillgång till Payzones FTP. Pyramids Återförsäljare kan läsa mer om detta på www.unikum.se, under Partners/Add On/Kassa & Betalkort/Betalkort Payzone.

Följande krav ställs på alla klienter som ska köra modulen Betalkort EMV.

- Dotnet Framework 2.0 eller senare finns installerad.
- Kortterminal är ansluten.

Spectracard 3

Betalkort EMV är certifierad av Payzone för användning med deras produkt Spectracard 3. Payzone släpper med jämna mellanrum nya versioner av Spectracard 3, se www.unikum.se, under Partners/Add On/Kassa & Betalkort/Betalkort Payzone, för information om vilken version av Pyramid som krävs för de olika versionerna av Spectracard 3.

Spectracard 3 kan installeras på en eller flera datorer, varje installation kan hantera en seriellt ansluten kortterminal eller flera nätverksanslutna kortterminaler. Spectracard 3 körs som en Windows-tjänst.

Installation

Spectracard 3

Spectracard 3 och tillhörande installationsmanual hämtas från Payzones ftp. Uppgifter om ftp-konto finns på www.unikum.se, under Partners/Add On/Kassa & Betalkort/Betalkort Payzone. Varje kortterminal ska registreras i Spectracard 3, det görs med hjälp av Spectracard Administrator som installerades samtidigt som Spectracard 3.

Tips!

I Spectracard Administrator anges ett POS-ID för varje kortterminal, detta måste vara unikt per installationsnummer (avtalsnummer) även om flera Spectracard installerats.

Kortterminaler

Kortterminaler anslutna till seriell port behöver oftast inte konfigureras, men kortterminaler som ansluts till nätverket måste konfigureras så att de får en ip-adress och port. Se installationsmanualen för Spectracard 3 hur kortterminalerna konfigureras.

obs!

Om seriellt anslutna kortterminaler används måste Spectracard 3 installeras på varje dator där en kortterminal är ansluten.

Klienter

Följande behövs på varje klient som ska köra modulen Betalkort EMV:

- **Dotnet Framework**
Microsoft Dotnet Framework version 2.0 eller senare måste finnas installerat. Hämta från Microsofts hemsida och installera eller kör arbetsplatsinstallationen.
- **Pyramid XML-komponent**
För att kunna köra Betalkort EMV måste Pyramid XML-komponent installeras. Välj Pyramid XML-komponent i arbetsplatsinstallationen eller kör programmet "InstallXmlObject.exe" som finns i mappen "xml" i Pyramids rot-katalog.

Obs!

I Citrix och Terminal Server-miljöer gäller att ovanstående finns på servern.

Inställningar i Pyramid för Betalkort EMV

För att kunna köra modulen Betalkort EMV krävs en del inställningar i Pyramid:

- Konfiguration per kundavtal i rutin 3142 Egenskaper EMV.
- Konfigurera varje kortterminal i rutin 3143 Egenskaper EMV Terminal.
- Registrera ett betalningssätt med status "Betalkort EMV" i rutin 3181 Betalningssätt.
- I rutin 3188 Dynamiska knappar kopplas ovan skapade betalningssätt till en dynamisk knapp i kassans betaldialog.
- Några av formaten Förskottskvitto (POSA), Kvitto-Betalda fakturor (POSB), Kreditkvitto (POSC), Debetkvitto (POSD), Transaktionskvitto (POSE) eller Signaturkvitto (POSS) behöver eventuellt redigeras.
- I rutin 780 Blankettset ska formaten Transaktionskvitto (POSE) och Signaturkvitto (POSS) läggas till det blankettset som används i kassan.

Se F1-hjälp för Betalkort EMV för mer information.

Kommunikation i nätverk

Detta avsnitt berör kommunikationen mellan Pyramid Kassa och Spectracard 3 i lokalt nätverk eller Citrix och Terminal Server-miljöer.

Pyramid Betalkort EMV kommunicerar med Spectracard 3 via XML-meddelanden som skickas över TCP/IP. Pyramid Kassa öppnar TCP/IP-anslutningen till Spectracard 3 när Pyramid Kassa startas och anslutningen är öppen så länge kassan är igång. När Pyramid Kassa ansluter till Spectracard 3, ansluter Spectracard 3 i sin tur till kortterminalen. När kassan stängs, kopplas anslutning ner och Spectracard 3 stänger ner anslutningen till kortterminalen.

Statusen på anslutningen mellan Spectracard 3 och kortterminalen syns på kortterminalens display.

Obs!

Spectracard 3 måste installeras på de datorer som har kortterminaler anslutna till serieporten, eftersom det är Spectracard och inte Pyramid som kommunicerar med kortterminalen.

Om datorn saknar serieportar eller alla är upptagna, går det att använda en USB till serieport konverter. Unikum rekommenderar dock att konvertern köps från leverantören av kortterminalerna. Detta för att garantera att kommunikationen mellan datorn och kortterminalen fungerar felfritt och snabbt.

Används nätverksanslutna kortterminaler kan Spectracard 3 installeras på klienterna eller centralt.

obs!

Klienterna måste kunna öppna en TCP/IP-anslutning till den centralt installerade Spectracard 3.

I lokala nätverk där IP-adresser tilldelas klienterna dynamiskt (DHCP) kan Spectracard 3 installeras lokalt på respektive klient som kör Betalkort EMV. Då behöver Pyramid inte känna till klientens faktiska IP-adress och det går att fortsätta använda DHCP på alla klienterna. I Pyramids egenskaper för kortterminalen anges loopback adressen (127.0.0.1) som IP-adress till Spectracard.

Används nätverksanslutna kortterminaler måste terminalerna ha fasta IP-adresser för att Spectracard 3 ska kunna ansluta till dem.

I Citrix eller Terminal Server miljöer måste serverna som hanterar fjärrsessionerna kunna ansluta till Spectracard 3 oberoende om Spectracard 3 är installerad på klienterna eller centralt. Är Spectracard 3 centralt placerad måste den kunna ansluta till de nätverksanslutna kortterminalerna. Detta gör att nätverken ute i butikerna/lokalerna måste vara synliga och nåbara för de centralt placerade serverna.

Unikum rekommenderar att i Citrix och Terminal Server-miljöer ska nätverksanslutna kortterminaler hanteras av en eller flera Spectracard installerade lokalt i butiken/lokalen. Denna rekommendation bygger på erfarenheter i versioner fram till och med senaste testade versionen (Spectracard 3.6).

Obs!

Pyramid Kassa håller TCP/IP anslutningen till Spectracard 3 öppen så länge kassan är igång. När ingen kortbetalning görs, skickas inga meddelanden över anslutningen. Detta kan leda till att routrarna som anslutningen passerar igenom stänger anslutningen pga. för lång inaktivitet. Om avbrott uppstår försöker Pyramid lösa det genom att initiera om anslutningen till Spectracard 3. Det tar 2-45 sekunder extra vid starten av nästa kortbetalning efter avbrottet.

Felsökning

Några kända problem som kan uppstå vid installation av Spectracard 3:

SPECTRACARD TJÄNSTEN STARTAR INTE

Prova att installera den Java Runtime (JRE) som levererades med Spectracard 3.

SPECTRACARD FÅR INTE KONTAKT MED EN NÄTVERKSANSLUTEN KORTTERMINAL

Kontrollera i Spectracard Administrator att adressen till kortterminalen är i formen:

<ip-adress>:<ip-port>

dvs. terminalens ip-adress och ip-port separerat med kolontecken.

CRM/Säljstöd

Sevepath

Sevepath ändrar sökvägen på aktiviteter i en mapp till en annan. Om E-Faktura Leverantör finns installerad, kan SEVEPATH köras före SEVEEFH1, för att flytta de aktiviteter i CRM som inte har månadsmappar. E-Faktura Leverantörs aktiviteter kommer inte att påverkas, eftersom dess sökvägar ligger i månadsmappar. SEVEEFH1 fungerar som SEVEPATH med skillnaden att SEVEEFH1 tar hänsyn till månadsmappar och därför kan flytta alla undermappar på den gamla sökvägen samtidigt.

JMail

JMail måste finnas installerat på varje dator som ska sända e-post från Pyramid med hjälp av JMail. JMail är en e-postkomponent från Dimac. Se mer information på www.dimac.se. Installationsanvisningar finns i Installationshandbok Grund.

JMail används för att sända HTML-baserade utskick via Pyramids CRM/Säljstöd. Läs mer om funktionen i F1-hjälp för CRM/Säljstöd.

CTI- telefonikoppling

- Kontrollera att modulen CTI finns med i Pyramid.
- Kontrollera att ert telefonisystem är rätt installerat och konfigurerat för kommunikation via TAPI. Eventuellt kan en så kallad TAPI bridge också behöva installeras beroende på klientinstallationen. Det finns många olika system och vanligtvis levererar växelleverantören korrekt drivrutiner. Ta hjälp av systemadministratören eller din återförsäljare vid behov.
- Installera CTI-klienten på arbetsplatsen genom installation av den separata CTI-komponenten pycticli.exe på arbetsstationen, dvs. genom att programmet ctisetup.exe som ligger under katalogen /Pyramid/SETUP körs.
För att kunna köra ctisetup.exe krävs att .NET version 2.0 finns installerad på din dator. Version 2.0 av .NET finns för gratis nedladdning på www.microsoft.se.
I katalogen /Pyramid/SETUP finns NetFx20SP1_x86.exe som också kan användas om det inte finns möjlighet att ladda ner filen från Microsofts webbsida.
När ctisetup.exe körts sparas CTI-komponenten pycticli.exe under /Program Files/Pyramid/Pyramid CTI.

Du kan välja att lägga CTI-ikonen som en genväg på skrivbordet i samband med installationen av pycticli.exe. CTI-ikonen placeras också i Windows aktivitetslist då Pyramid startas, om egenskapen ”Telefonifunktionen är aktiverad på denna arbetsplats” har markerats i rutin 872 Arbetsplatser.

- Initiera telefonnummerregister i Pyramid via rutin 791 Egenskaper Datorintegrerad telefoni (CTI). Här anges också IDD (International Direct Dialling), växelprefix, samt hur dessa ska hanteras. Här anges även eget lands- och riktnummer.
- Aktivera telefonitjänsten per arbetsplats via rutin 872 Arbetsplatser, fliken Telefoni (CTI).
- Ange personliga inställningar via rutin 613 Kalender, Arkiv/Egenskaper, fliken Telefoni (CTI). Här aktiveras också funktionen för Pyramid att lyssna efter inkommande samtal.

FELSÖKNING:

Pyramid fångar inte inkommande samtal alternativt utgående samtal går inte fram.

Se avsnittet Testa förbindelsen i F1-hjälp. Både PBS och Pycticli måste ligga i lyssningsläge på respektive IP-port (som visas under Inställningar Pycticli)
För att kontrollera att så är fallet, gör följande:

1. Starta ett DOS-fönster via Windows Start/Kör. Skriv CMD och tryck Enter.
2. Skriv in netstat -a -n | more
3. Då netstat-kommandot har körts ska portarna som angivits i ”Inställningar” i Pycticli visas listade i DOS-fönstret.

E-brev & Factoring

Dessa instruktioner gäller enbart dig som använder Factoring. Använder du E-brev utan Factoring kan du bortse från följande information.

Obs!

Du som kör PayEx (fd Faktab Finans) och har modul Valuta måste lägga valutakod #11183 i position 89 i blankettfoten i rutin 840 Rapportgenerator. Avtal med PayEx om valutahantering krävs.

Viktigt vid installation av version 3.39A

Alla olika factoringvarianter levereras som paket. För att avgöra vilken variant som ska användas krävs att initieringsfiler kopieras från mappen PYPROG till aktuell datakatalog, exempelvis PYDATA. Därefter måste filerna redigeras. Detta är ett engångsförfarande vid installation! Vilka filer som måste kopieras beskrivs nedan.

Filen factorin.ini måste kopieras innan modulens Factoringdelar kan användas.

Filen factorin.ini i datakatalogen måste därefter redigeras. De tjänster som inte ska användas ska innehålla ! i första positionen. I den filen som levereras är endast Posten eBrev framsläppt. Om t.ex. PayEx (Faktab Finans) ska användas ska filen se ut enligt nedan:

```
! factorin.ini
! Avgör vilka eBrevs/factoringtjänster som ska vara tillgängliga
!Posten eBrev      KEEBRD01.UDI
Faktab Finans      KEEBRD10.UDI
!Handelsbanken     KEEBRD30.UDI
!Strålfors          KEEBRD40.UDI
```

För varje variant som släpps fram måste respektive ini-fil också kopieras till datakatalogen. I dessa filer, oavsett variant, måste ett ID-nummer som lämnas av respektive företag samt mappen där utskriftsfiler lagras anges för att packeteringsprogrammet ska kunna arbeta. Denna mapp ska följa samma sökväg som anges på skrivaren i fältet "Filnamn" i rutin 841 Skrivare (se F1-hjälp för E-Brev & Factoring).

Filerna är namngivna enligt respektive typ. Till exempel heter filen för PayEx faktab.ini, filen för Handelsbanken heter handbank.ini och filen för Strålfors heter strlfors.ini. ID-numret ska anges på första raden och mappen på andra raden. Andra raden måste avslutas med Enter. I vissa varianter förekommer mer information i filen och detta beskrivs i ini-filernas respektive manual.

I aktuellt blankettset ska samtliga blanketter som ska användas kopplas. Det vanligaste är att en debet- och en kreditfaktura för varje tjänst ska användas.

Factoring mot PayEx, Sparbanken Finn och Swedbank använder alla typen PayEx. Alla inställningar är identiska för dessa varianter.

Viktigt vid installation av version 3.40A/3.40B

Factoringvarianterna levereras som paket och styrs från certifikatet. Inställningar för olika factoringvarianter görs i rutin 791 Egenskaper – E-brev & Factoring. Skrivare och mappar för utskriftsfiler måste skapas manuellt. Se F1-hjälp för E-brev & Factoring.

E-faktura leverantör

SEVEATT – Rutin 340 Inkorg Attest

De användare som ska arbeta med attestflödet måste ha attesträtt. Administratören anger detta i rutin 721 Personal.

SEVE-rutinen SEVEATT finns till hjälp för att slippa att manuellt ange denna attesträtt på all personal. Alternativt, om det endast ska anges attesträtt på ett urval signaturer kan rutin 9814 Ändra grupp av Personal användas.

Bildformat

Unikum har testkört E-faktura leverantör tillsammans med en dokumentskanner som producerar PDF, men även andra bildformat kan hanteras. I vissa fall krävs installation av tilläggsprogram för att hantera andra bildformat. Pyramid visar fakturabilderna med hjälp av Internet Explorer. TIFF-filer (.tif) öppnas som PDF.

PDF-läsare

Unikum rekommenderar att den senaste versionen av Adobe Reader används som PDF-läsare. Adobe reader kan laddas ner och installeras kostnadsfritt från www.adobe.se. Adobe Reader behöver vara inställt så att PDF-dokument tillåts att öppnas direkt i webbläsaren. Tillägget Adobe Reader måste vara aktiverat i webbläsaren.

Inkorg

Katalog för Inkorg läggs i aktuellt databibliotek. De dokument som skannas in via dokumentskannern sparas med fördel ned i denna katalog. Användare som ska arbeta med koppling av fakturabilder måste ha full behörighet till katalogen Inkorg. Sökvägen till inkorgen anges i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, fliken Dokument, fältet Inkorg.

SEVEEFH1 - ändra sökväg på E-fakturors aktiviteter

Om E- faktura Leverantör finns installerad används SEVEEFH1 för att ändra sökväg på E-fakturors aktiviteter från en katalog till en annan. Programmet tar hänsyn till månadskatalogerna utan att detta anges i programmets dialog.

Obs!

Programmet är inte att förväxla med SEVEPATH som används i CRM för att flytta aktiviteter från en mapp till en annan, men som ej tar hänsyn till månadsmappar. Om både E-fakturornas aktiviteter och CRMs aktiviteter ska flyttas, kan SEVEPATH köras före SEVEEFH1.

Nya e-line

Information före installation av Nya e-line

Via www.unikum.se, [Kundsupport](#), [e-lineinformation](#) finns viktig dokumentation tillgänglig för nerladdning.

- Här finns checklista vid **uppgrädering från gamla till nya e-line**, som beskriver tillvägagång vid testinstallation och skarp installation, både vid drift hos Unikum, respektive vid drift på egen webbserver.
- Här i **installationshandboken för moduler**, beskrivs nyinstallation av nya e-line på lokal webbserver respektive egen webbserver.
- Om du önskar att Unikum skapar en enkel **färginställning till din e-handel** kan du få det genom att fylla i formuläret för färginställningar.
- **Handledning i design och integration** ger information om länkuppsyggning, om integration mot Dibs samt hur du förändrar din e-handel med hjälp av språk, bilder, CSS och skapar olika utseenden för samma e-handel (shop-in-shop).

VIKTIGT!

Installationsanvisningar för WTS, webbserver och dylikt finns tillgängligt här samt i Installationshandboken för grund. Den tekniska delen vänder sig till tekniker med stor kunskap inom routrar, nätverk och Pyramid!

Det är viktigt att både installerande tekniker och ansvarig Pyramidkonsult är på plats vid installationstillfället, då konfiguration både för den tekniska delen och Pyramid måste göras för att kontrollera att installationen fungerar fullt ut.

Den tekniska installationen bör genomföras och kontrolleras i god tid före driftsättning. Detta för att inte drabbas av allvarliga problem vid driftsättning och därigenom förseningar av driftstart.

För att få en korrekt och driftsäker installation är det en stark rekommendation från Unikum att använda de Pyramid Partners (återförsäljare) med tekniker och konsulter som är certifierade av Unikum för Pyramid e-linemodulerna.

Ändringar och/eller tillägg i html-kod, javascript eller javakod som hör samman med e-lineprodukter kan orsaka allvarliga driftstörningar i funktionen och är därför inte tillåtet av varken kund eller återförsäljare, om inte annat anges.

Lokal Installation av Pyramid e-line 3.41A

Översikt

- Installation med en egen, lokal, webbserver
- WTS-dator
- Konfigurering Pyramid

Lokal webbserver

För att sätta upp en egen webbserver för e-line krävs god kännedom om Pyramid, Windows och IIS (Internet Information Services). Support på IIS ges inte av Unikum.

Tekniska krav webbserver för lokal installation


MASKINKRAV

- Windows Vista/7/8
- Internet Information Services 7/7.5/8
- ASP.NET Framework 4.5
- Microsoft SQL Compact Edition 3.5 (ingår i ASP.NET Framework 4.0)


Installation webbserver

Kontrollera att .NET Framework 4.0 är installerat innan IIS läggs till, detta underlättar om andra webbapplikationer ska köras i IIS då vissa komponenter registreras automatiskt om .Net4 finns sedan tidigare.

Gå in i kontrollpanelen och klicka på Program och välj sedan ”Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner”:



Installera Internet Information Services och lägg till stöd för Programutveckling. För e-line krävs stöd för ASP.NET, ISAPI Extensions och ISAPI Filters. Stöd för Statiskt innehåll under Vanliga HTTP-funktioner.




SKAPANDE AV E-LINESAJT

I detta exempel utnyttjas ”Default Web Site” (Standard webbplats) då säkerhetsinställningar i filsystemet i stort sett är satta för att köra Pyramids e-handel.

För att Pyramid ska kunna skicka upp data till databasen som används av webbplatsen måste det Windows-konto som kör webbplatsen ha behörighet att skriva i katalogstrukturen som webbplatsen ligger i. Detta görs enklast genom att ge gruppen IIS_IUSRS ändra-behörighet på katalogen C:\inetpub\wwwroot\.

Öppna en utforskare och gå till C:\inetpub\wwwroot, högerklicka på katalogen och välj egenskaper. Välj fliken ”Säkerhet” i egenskapsdialogen och klicka på knappen ”Redigera” för att få upp nedanstående dialog. Markera säkerhetsobjektet IIS_IUSRS och markera ”Ändra”. Godkänn ändringen med hjälp av ”Ok”.



Vid uppskick från Pyramid kommer det att skapas upp två kataloger, eline respektive elinews, i den katalog som uppskicket sker till. I vårt exempel görs uppskicket till C:\inetpub\wwwroot\ och då behöver vi också ändra webbplatsens hemkatalog till underkatalogen eline.


För att katalogstrukturen ska finnas för att webbplatsens inställningar ska kunna göras måste först ett uppskick ske från Pyramid.

Logga in i Pyramid och starta rutin 791 Egenskaper. Öppna egenskaperna för e-line och klicka på knappen ”Kommunikation”.

KONFIGURATION PYRAMID

För att Pyramid ska kunna skicka data till webbapplikationen elinews så krävs det att XML-objektet är installerat. Detta kan antingen installeras i samband med arbetsplatsinstallationen för Pyramid, eller installeras det separat med hjälp av programmet InstallXmlObject.exe som ligger i katalogen xml som i sin tur ligger i Pyramidkatalogen.

Skapa en användare i Pyramid med signatur WTS. Detta krävs för att WTS-tjänsten ska kunna hämta ut data via WebServices. Signaturen registreras i rutin 871 Användare i Pyramid.




Fyll i egenskaperna på fliken Webbserver enligt ovan och spara sedan egenskaperna genom att välja ”Ok”.

En varning om att uppskick måste göras visas om katalogen ”elinews” saknas under den sökväg som är angiven i fältet ”Sökväg”. Efter första uppskicket av grundsystem kommer varningen inte igen. Innan webbplatsen är konfigurerad kan du heller inte uppdatera egenskapsdata, då inställningar för databas mm saknas.


Gör ett uppskick av ”Grundsystem” i rutin 3972 Uppskick webbserver. Ignorera meddelandet om att data på webbservern inte kunde uppdateras. Databasen på webbservern uppdateras i ett senare skede.

Efter uppskick kommer katalogstrukturen att se ut på följande sätt:




KONFIGURATION IIS

Katalogen aspnet_client samt filerna iisstart.htm och welcome.png ligger redan i webbplatsens hemkatalog efter installation av IIS och kommer inte att användas. De kan tas bort, men det går även bra att de ligger kvar.





Öppna datorhanteraren genom att klicka på Startknappen och högerklicka på "Dator" och välj sedan "Hantera". IIS ligger under "Tjänster och program". Markera sedan Internet Information Services (IIS-hanteraren), nu kommer insticksmodulen för att hantera IIS att laddas och visas i mitten av datorhanteraren. Markera "Default Web Site" och klicka på "Grundinställningar" under "Åtgärder" till höger.


Ändra "Fysisk sökväg:" så att den pekar mot "%SystemDrive%\inetpub\wwwroot\eline" och kvittera dialogen.




Kontrollera att DefaultAppPool kör rätt version av .Net Framework. Markera "Programpooler" i IIS-hanteraren och dubbelklicka på DefaultAppPool (eller markera och välj "Grundinställningar" under "Åtgärder" till höger). Kontrollera att .Net Framework v4 är vald i rullgardinsmenyn enligt nedan.



Nu ska webbapplikationen ”elinews” skapas. Högerklicka på ”Default Web Site” och välj ”Lägg till program...”.



Fyll i ”elinews” i alias och ange sökvägen till ”%SystemDrive%\inetpub\wwwroot\elinews”. Kvittera sedan dialogen.



Installation WTS-tjänst


[Klicka här för att läsa mer om installation av WTS-tjänst.](#)

Installation WebService


Nästa steg är att installera webbapplikationen WTSWS. Installationsprogrammet WebServiceSetup.exe ligger i SETUP under Pyramidkatalogen.

Fyll i dialogen så att den har nedanstående värden för IIS-konfiguration och WTS-koppling. Markera ”Aktivera filhämtning”. Åtkomst till anropsloggen ges per automatik till ”localhost” och datornamnet som du kör installationen på (i detta exempel heter datorn labvm_win7). Finns det redan en WTS-tjänst installerad sedan tidigare måste en annan port anges. Använd samma port vid installation av WTS-tjänsten ovan.

Ska modulen e-säljare Pyramid användas måste även kryssrutan ”Använd autentisering” vara markerad.



När webbplatsen är klar och elinews och WTSWS är konfigurerade, kommer katalogstrukturen i IIS att se ut på följande sätt:



KONFIGURATION AV WEBBAPPLIKATIONERNA

E-line består av tre webbapplikationer:

- Själva webbplatsen, den applikation som ligger i webbrotten.
- **elinews**, som tar emot data från Pyramid vid uppskick för vidare lagring i SQL-databas.
- **WTSWS** som hämtar realtidsinformation från Pyramid med hjälp av Webservice-frågor.

Varje webbapplikation har en tillhörande konfigurationsfil, **web.config**, som innehåller inställningar för webbapplikationen. **Web.config** för webbplatsen och för elinews skickas upp i samband med första uppskicket av grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver. Innan första uppskicket är gjort kan e-linemiljön inte konfigureras på webbservern. **Web.config** för WTSWS installeras av installationsprogrammet för Pyramid Web Service.

ELINE WEB.CONFIG

Web.config-filen innehåller inställningar för webbplatsen. På rad 16 börjar avsnittet `<connectionStrings>`. Detta avsnitt innehåller ett antal fördefinierade anslutningssträngar för typiska databashanterare som Pyramid kan använda. Då denna lokala installation ska använda **Sql Compact Edition**, behöver dessa strängar inte ändras.

Följande värden måste kontrolleras efter första uppskick:

- `<appSettings>`

Nyckel	Värde
connectionstring	Namn på den anslutningssträng som ska användas för databasen. I detta exempel ska "Unikum.Eline.Properties.Settings.ConnectionString" anges. Detta för att använda den inbyggda SQL Compact Edition som skickas upp tillsammans med grundsystemet.
Logdir	Sökväg till katalogen där loggfilerna sparas. Om inget anges skriver webbapplikationen loggfilerna till webbplatsens hemkatalog. Väljer du att logga till en annan plats måste användarkontot som kör webbplatsen ha rättigheter att skriva i katalogen. Då webbplatsen körs av ett konto som ingår i gruppen IIS_IUSRS kan denna grupp ges skrivrättigheter i den katalog du vill logga till.
logfilename	Loggfilens namn.
Loglevel	Nivå på loggning: A = allmänt D = debug S = system X = exception/undantag
logging	0 = nej, logga inte (exception/undantag loggas alltid) 1 = ja, logga.

- `<client>`

Nyckel	Värde
endpoint address	Detta element talar om för e-line var WebServices -applikationen WTSWS finns. Redigera "adress" så att den pekar mot webbplatsen där WTSWS är installerad. I den miljö som sätts upp med hjälp av denna handledning ska endpoint vara "http://localhost/wtsws/1" OBS! Här är det viktigt att se till att den avslutande siffran i adress-strängen är företagets löpnummer. Löpnummer för företaget visas i verktyget PBS Administration .

ELINEWS WEB.CONFIG

Följande värden ska kontrolleras efter första uppskick:

Nyckel	Värde
logdir	Sökväg till katalogen där loggfilerna sparas. Om inget anges skriver webbapplikationen loggfilerna till webbplatsens hemkatalog. Väljer man att logga till en annan plats måste användarkontot som kör webbplatsen ha rättigheter att skriva i katalogen. Då webbplatsen körs av ett konto som ingår i gruppen IIS_IUSRS kan man ge denna grupp skrivrättigheter i den katalog man vill logga till.
logfilename	Loggfilens namn.
loglevel	Nivå på loggning: A = allmänt D = debug S = system X = exception/undantag
logging	0 = nej, logga inte (exception/undantag loggas alltid) 1 = ja, logga.

WTSWS WEB.CONFIG

Denna fil behöver inte redigeras då den innehåller rätt värden efter installationen.


Skicka data till webbserverns databas

Nu kan egenskapsdata från Pyramid skickas till sql-databasen på webbservern. Detta görs i rutin 791 e-line Kommunikation, filen Webserver, knappen Uppdatera egenskapsdata. Vid senare uppdateringar av servicepack eller versioner kommer detta göras automatiskt vid uppskick av grundsystem. När enskilda egenskaper ändras i Pyramid som också ska lagras på webbservern, skickas ny data till databasen på webbservern automatiskt.

Testa din e-handel!

Adressen till e-handeln är <http://localhost>.

Din startsida ska nu se ut som nedan.



Installation Webbserver hos Unikum eller Egen webbserver

Installation översikt

- Installation med webbserver hos Unikum
- Installation med egen webbserver
- Installation av WTS-tjänst

Webbserver hos Unikum

Brandvägg

Brandväggen måste vara inställd så att WTS-datorn och e-linearbetsplatsen kommer åt följande tjänster på Internet:

FTP (port 21)	HTTP
(HTTPS)	SMTP

Om WTS-kommunikationen körs över fast lina utan VPN måste brandväggen även släppa igenom de portar som används för kommunikation med webbapplikationen.

Portarna som ska öppnas beror på vilken port som angetts som basport för tjänsten, som standard anges 2024. WTS-tjänsten får första begäran på port 2024 och tilldelar sedan en WTS-motor på en annan port, standard för första porten är 2030. Port 2025 används i supportsammanhang.

WTS-motorerna använder sedan portarna 2030 och uppåt. Används många motorer måste fler portar öppnas.

Går en motor ner startar en ny på ett högre portnummer, dvs. om motorn på port 2030 går ner och 7 motorer används, kommer den att starta upp en ny motor på port 2037. Motorerna startas om på nästa lediga port.

Rekommendationen är att öppna upp för dubbla antalet motorer, så att motorerna kan nås från webbapplikationen även om ett antal motorer startas om.

[Klicka här för att läsa mer om installation av WTS-tjänst.](#)

VPN

För att kunna köra VPN mot Unikums webbserver rekommenderas någon av följande VPN-implementationer:

1. Cisco PIX (med stöd för 3DES)
2. Watchguard.

Kunden måste ha ett fast, publikt IP-nummer.

Utan VPN

Om kommunikationen mellan Unikum och kunden sker utan VPN, måste kunden antingen ha ett fast, publikt IP-nummer eller ett DNS-namn. Det går att registrera en dynamisk IP-adress och få den omvandlad till ett DNS-namn hos exempelvis noip.org, zapto.org eller dyndns.org.

SSL-certifikat

Unikum tillhandahåller INTE möjligheten att använda SSL-certifikat för att kryptera trafiken mellan användaren och webbservern.

Inställningar Pyramid Business Studio

När e-handeln ligger hos Unikum krävs följande inställningar i rutin 791 Egenskaper e-line/Kommunikation, fliken Webbserver:


IP.nr: <webbplatsens URL>, tillhandahålls av Unikum.

Användare: <användarnamn>, tillhandahålls av Unikum.

Lösen: <lösenord>, tillhandahålls av Unikum.


Sökväg: / (Bara ett vanligt snedstreck. Vid uppdatering av en befintlig e-lineinstallation står det istället "/public_html/e-line/".)

Adress för push: http://<webbplatsens URL>/elinews/



När uppgifterna är ifyllda kontrollerar Pyramid om uppskick är gjort. Därefter uppdateras egenskapsdata. Om uppskick inte har gjorts tidigare får användaren en varning om att uppskick måste göras i rutin 3972 Uppskick innan egenskapsdata kan uppdateras på webbservern.

En signatur måste registreras i rutin 871 Användare för att WTS-tjänsten ska fungera med Webservice-frågor. Denna signatur måste vara "WTS". Lösenord kan behöva anges beroende på vilka regler för lösenord som angivits i PBS Administration. Det spelar ingen roll vilket lösenord som angivits, så länge det följer de regler som gäller för lösenord.



Egen webserver

För att sätta upp en egen webserver för e-line krävs mycket god kännedom om Pyramid, Windows Server 2008 och IIS7/IIS7.5 (Internet Information Services), samt även kompetens inom brandväggar. Support på IIS ges inte.

Tekniska krav webserver

MASKINKRAV

- Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2
- Internet Information Services 7/7.5/8
- ASP.NET Framework 4.5
- Microsoft SQL Compact Edition 3.5 (ingår i ASP.NET Framework 4.0)

ÖVRIG PROGRAMVARA

SQL-databas (Microsoft SQL2008/Microsoft SQL2008 Express Edition /MySQL).

Placering i DMZ

Den vanligaste placeringen av en webserver är i ett DMZ. Tänk på vilka portar som måste släppas igenom till LAN:et vid placering i DMZ.


WTS-tjänsten installeras på en dator i samma nätverk som Pyramidservern och WTS-tjänsten behöver också samma rättigheter som en vanlig Pyramidanvändare. [Klicka här för att läsa mer om installation av WTS-tjänst.](#)

För konfiguration av brandväggen mellan webservern och WTS-datorn se avsnittet om brandvägg.

Inställningar Pyramid Business Studio


När e-handeln ligger hos Unikum krävs följande inställningar i rutin 791 Egenskaper e-line/Kommunikation, fliken Webserver:

IP.nr:	<webbplatsens URL> eller enhet om uppskick sker genom kopiering via filsystemet.
Användare:	<användarnamn> (Används ej vid kopiering via filsystemet.)
Lösen:	<lösenord> (Används ej vid kopiering via filsystemet.)
Sökväg:	/ (Bara ett vanligt snedstreck. Vid uppdatering av en befintlig e-lineinstallation står det istället "/public_html/e-line/".) Sker kopiering via filsystemet eller till ett ftp-konto vars hemkatalog inte är angiven enligt denna manual måste sökvägen anges så att Pyramid sparar sina filer en nivå över eline-katalogen.
Adress för push:	http://<webbplatsens URL>/elinews/



När dessa uppgifter är ifyllda kommer Pyramid att kontrollera om uppskick är gjort och därefter uppdatera egenskapsdata. Om uppskick inte har blivit gjort tidigare får användaren en varning om att uppskick måste göras i rutin 3972 Uppskick innan egenskapsdata kan uppdateras på webbservern.

En signatur måste läggas upp i rutin 871 Användare för att WTS-tjänsten ska fungera med Webservice-frågor. Denna signatur måste vara "WTS". Lösenord kan behöva anges beroende på regler för lösenord satta i PBS Administration. Det spelar ingen roll vilket lösenord som sätts, så länge det följer de regler som gäller för lösenord.



Installation webserver

Samtliga enhets- och UNC-sökvägar på bilderna är exempel. Webbplatsen som skapas heter "minehandel.bis.nu" och användarkontot som används är "testuser@unikum.local", dessa är enbart valda för att illustrera hur du installerar och konfigurerar en e-linewebsite och är således endast exempel.

Installera rollen för Internet Information Services och lägg till stöd för Application Development/Programutveckling. För e-line krävs stöd för ASP.NET, ISAPI Extensions och ISAPI Filters.

Installera också .Net Framework 4 och se till att de senaste säkerhetsuppdateringarna är installerade.

Om .Net Framework 4 är installerat innan rollen Internet Information Services läggs till på servern, eller om rollens funktioner förändras, bör installationen av .Net Framework 4 uppdateras. Detta görs via kommandotolken. Kör som administratör, med hjälp av följande kommando:


```
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -ir
```

Kommandot installerar/reparerar .Net Framework 4-installationen utan att ändra några inställningar på befintliga webbplatser.

Uppskick av material från Pyramid till webbservern kan antingen ske via FTP eller via filsystemet, men av säkerhetsskäl är FTP att föredra. Både den inbyggda FTP-serverprogramvaran i IIS7 eller en fristående FTP-server går bra att använda.

SKAPANDE AV E-LINESAJT

Skapa en webbplats i IIS genom att högerklicka på "Webbplatser" och välja "Lägg till webbplats..." i menyn. I IIS7 skapas samtidigt en programpool med samma namn som webbplatsen. Det är rekommenderat att skapa en egen programpool för e-linesajten då det blir enklare att isolera webbplatsen gällande rättigheter samtidigt som det blir enklare att spåra vilken webbapplikation som ligger bakom ett applikationsfel i händelseloggarna på webbservern, om fel skulle uppstå.



Ange sökväg till katalogen där webbplatsens filer ligger. För att styra vilken användaridentitet som webbplatsen ska använda för att hantera åtkomsten av filerna klicka på "Anslut som..."

Om flera webbplatser körs på webbservern måste bindningen redigeras. Skriv in värdnamnet på webbplatsen för att IIS ska kunna svara korrekt när en besökare begär en sida från webbplatsen.

The 'Lägg till webbplats' dialog box is shown. It has two tabs: 'Innehållskatalog' (Content Directory) and 'Bindning' (Binding). The 'Innehållskatalog' tab is active, showing fields for 'Namn på webbplats:' (minehandel.bis.nu) and 'Programpool:' (minehandel.bis.nu). Below these are fields for 'Fysisk sökväg:' (E:\www\webbplats\eline) and 'Direktautentisering' (Anslut som... and Testinställningar...). The 'Bindning' tab is also visible, showing 'Typ:' (http), 'IP-adress:' (Alla ej tilldelade), 'Port:' (80), and 'Värdnamn:' (minehandel.bis.nu). At the bottom, there is a checkbox 'Starta webbplatsen genast' (checked) and 'OK' and 'Avbryt' buttons.


Ange den användare som ska köra webbplatsen.

The 'Ange autentiseringsuppgifter' dialog box is shown. It has fields for 'Användarnamn:' (testuser@unikum.local), 'Lösenord:' (masked with dots), and 'Bekräfta lösenord:' (masked with dots). At the bottom are 'OK' and 'Avbryt' buttons.


När användarnamn och lösenord är inmatat och dialogen kvitteras, visas dialogen Anslut som.

The 'Anslut som' dialog box is shown. It has a section 'Sökväg till autentiseringsuppgifter:' with two radio buttons: 'Specifik användare:' (selected) and 'Programanvändare (direktautentisering)'. The 'Specifik användare:' option has a text field containing 'testuser@unikum.local' and an 'Ange' button. At the bottom are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Klickar du på ”Testinställningar...” i dialogen ”Lägg till webbplats” genomför IIS ett test av autentisering och behörigheter för att visa om webbplatsen kommer att kunna köras.




Vi rekommenderar att en användare (antingen lokal användare eller en domänanvändare) som kör webbplatsen och programpoolen registreras. På webbservrar där flera e-linemiljöer körs, ökas då säkerheten, genom att de olika webbplatserna inte kommer åt information i någon annan katalog på servern är just dess hemkatalog.




Om programpoolens arbetsprocess tillåts köras med ett specifikt användarkonto, ökar också spårbarheten i loggar.


Programpoolen ska köra asp.net v4.0



Bilden ovan visar den programpool som skapats när webbplatsen lagts till. Inställningarna tas från standardinställningarna på webbservern. I detta fallet är .NET Framework-version felaktig och identiteten måste redigeras.



Ändra “.Net Framework-version” och “Identitet”. Identiteten bör vara samma som användaren på webbplatsen, då rättigheter i webbplatsens hemkatalog är angivet enligt ovan för detta användarkonto.




Obs!

Notera att användaren som kör programpoolen måste ha tillgång till den katalog där .NET Framework sparar sina temporära filer. Standardmässigt är det dessa kataloger:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\
(för 32-bitars .NET)

och


C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\
(för 64-bitars .NET).

Skapas en säkerhetsgrupp där samtliga konto som kör e-line-webbplatser kan du göra denna säkerhetsgrupp medlem i den lokala gruppen IIS_IUSRS, som har rättigheter i ovanstående kataloger.



Vi rekommenderar att sessionsinformationen hanteras i en State Server, eller i en SQL-databas. Detta för att sessionsinformationen ska behållas om arbetsprocessen startas om av IIS. Om du väljer att hantera sessionsinformationen ”in-process”, kommer arbetsprocessen att förlora sessionsinformationen när arbetsprocessen startas om.

Vi rekommenderar INTE att använda mer än en arbetsprocess, då e-line bygger en cache med information. När denna cache ändras kan det uppstå konflikter och inkonsekvens mellan vad de olika arbetsprocesserna kan se. En besökare kan få sin förfrågan om webbsida behandlad av någon av de arbetsprocesser som programpoolen kör och om varje arbetsprocess har en egen cache kan det leda till att användaren ser olika information beroende på vilken arbetsprocess det är som behandlar förfrågan från besökaren.



Görs valet att köra med en separat SQL-databas kan samma användare vara ägare till sin egen databas, utan att denne har åtkomst till någon annan databas i systemet.

Filstrukturen är sådan att uppskick av material från Pyramid inte ska ske direkt till webbplatsens hemkatalog, utan en nivå upp i filsystemet. Detta innebär att hemkatalogen för FTP och rotkatalog för webbplatsen inte är samma katalog.

I följande exempel används katalogen E:\www\webbplats\ som utgångspunkt. Det är den katalog som uppskicket sker mot och således måste eventuellt ftp-konto för uppskick ha denna katalog som hemkatalog.


Vid första uppskicket kommer följande katalogstruktur att skapas:

- E:\www\webbplats\eline
- E:\www\webbplats\elinews


När webbplatsen har skapats i IIS och hemkatalogen pekats ut till E:\www\webbplats\eline\ ska även en applikation i IIS7 skapas. Markera webbplatsen i IIS-hanteraren och välj ”Add application/Lägg till program” genom att högerklicka på webbplatsen.

Följande applikation/program måste läggas till:


Programnamn	Sökväg
elinews	E:\www\webbplats\elinews\



Applikationen ska ges följande egenskaper:



Klicka på ”Anslut som...” för att kontrollera att det är samma konto som kör både elinews och webbplatsen.



INSTALLATION AV WTSWS

Efter att webbplatsen är skapad ska en WebService-applikation installeras. Denna applikation hanterar kommunikationen mellan webbplatsen och WTS-tjänsten.

Installationen görs med hjälp av WebServiceSetup.exe som ligger i katalogen SETUP under Pyramidkatalogen. Denna fil kopieras tillsammans med WebService.zip till webbservern före installation (eller körs från Pyramid-katalogen om Pyramidservern går att nå från webbservern).

Ange även under vilken webbplats applikationen ska installeras. För att åtkomsten ska begränsas till den identitet som kör applikationspoolen för nya e-line, rekommenderas att den placeras under samma webbplats som e-line.

Installationsmapp är sökvägen där WTSWS skapas, filerna läggs direkt i den katalog som anges så rekommendationen är att skapa en underkatalog med namnet WTSWS.

WTS-kopplingen måste konfigureras med adress till WTS-datorn och vilken port WTS-tjänsten lyssnar på. Använd "Extern WTS" och ange ip-nummer eller datornamn på den dator där WTS-tjänsten är installerad samt den port där WTS-tjänsten lyssnar. Som standard är denna port 2024. [Klicka här för att läsa mer om installation av WTS-tjänst.](#)

Slutligen måste "Aktivera filhämtning" markeras, då detta är en funktion som e-line-applikationen använder sig av.

Ska modulen e-säljare Pyramid användas måste även kryssrutan "Använd autentisering" vara markerad.

Installation av Pyramid webbtjänst

IIS-konfiguration

Sökväg: /wtsws under: minehandel.bis.nu

Installationsmapp: E:\www\webbplats\wtsws Bläddra...

Hantera IIS...

WTS-koppling

Extern WTS

Dator: 192.168.0.10 *namn eller IP-adress*

Port: 2024 *port där WTS-tjänsten lyssnar*

Avancerat

Åtkomst till anropsloggen

localhost
vm-elineab2


Ange ett datornamn, IP-nummer eller IP-subnät (CIDR-syntax) per rad.

Säkerhet

☒ Aktivera filhämtning ☒ Använd autentisering

Hjälp Installera Avbryt

När installationen av WTSWS är klar behöver programpoolen som applikationen körs av justeras. Detta görs genom att markera WTSWS i trädstrukturen till vänster, under webbplatsen, och därefter välja ”Avancerade inställningar...” under åtgärder till höger.



Tips

Om ökad säkerhet önskas för WTSWS, kan åtkomsten begränsas till webbapplikationen med hjälp av modulen ”IP- och domänrestriktioner” (IP- and Domain restrictions). Genom att bara tillåta åtkomst från datorn där e-line-applikationen körs (normalt sett samma dator) och den eller de datorer där det är önskvärt att kunna komma åt loggar och status på WebServices-applikationen, minskas risken för att obehöriga ska ställa frågor mot WTS-tjänsten via Webservice-anrop.

KONFIGURATION AV WEBBAPPLIKATIONERNA

E-line består av tre webbapplikationer:

- Själva webbplatsen, den applikation som ligger i webbroten.
- ELINEWS, som tar emot data från Pyramid vid uppskick för vidare lagring i SQL-databas.
- WTSWS som hämtar realtidsinformation från Pyramid med hjälp av Webservice-frågor.

Varje webbapplikation har en tillhörande konfigurationsfil, WEB.CONFIG, som innehåller inställningar för webbapplikationen. Web.config för webbplatsen och för ELINEWS skickas upp i samband med att du gör ett uppskick av grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver, om filen inte redan finns i respektive katalog. Innan första uppskicket är gjort kan e-linemiljön inte konfigureras på webbservern. Web.config för WTSWS installeras och ställs in av installationsprogrammet för Pyramid Web Service.

ELINE WEB.CONFIG

Följande värden ska kontrolleras efter första uppskick:

- <connectionStrings> - anslutningsträng till den databas som lagrar information nära webbapplikationen.
Fyra olika strängar finns i detta avsnitt av web.config och var och en av dem visar exempel på anslutning till de olika typer av databas som e-line stödjer. Den första strängen används för SQL Compact Edition som följer med .NET Framework och denna ska inte redigeras. De tre efterföljande strängarna behöver redigeras för att fungera med den databashanterare du väljer att arbeta med.
- Är ägaren till databasen samma som applikationspoolen körs med kan Integrated Security=True anges istället för att användarnamn (User Id) och lösenord (Password) anges i anslutningsträngen (detta gäller för MSSQL).
- <endpoint> - detta element talar om för e-line var WebServices-applikationen WTSWS finns. Redigera "adress" så att den pekar mot webbplatsen där WTSWS är installerad.
- Observera!!! Här är det viktigt att se till att den avslutande siffran i adress-strängen är företagets löpnummer. Löpnummer för företaget visas i verktyget PBS Administration.
- <appSettings> - detta element innehåller ytterligare inställningar för e-lineapplikationen.

Nyckel	Värde
connectionstring	Namn på den anslutningssträng som ska användas för databasen.
logdir	Sökväg till katalogen där loggfilerna sparas.
logfilename	Loggfilens namn.
loglevel	Nivå på loggning: A = allmänt D = debug S = system X = exception/undantag
logdays	Antal dagar som ska sparas i loggen. Standardvärde är 7 dagar om inget annat anges.
logging	0 = nej, logga inte (exception/undantag loggas alltid) 1 = ja, logga.

Nedanstående värden rör

Nyckel	Värde
languagefilename	Språkfilerna som läses in heter language.<språkkod>.xml. Genom att ändra detta värde kan ett annat basnamn användas för språkfilerna. Standardvärde är "language."
languageuserfilename	Motsvarande egenskap som föregående, fast för användarens egna språkfiler. Standardvärde är "user.language."
languagepath	Sökväg till egna språkfiler. Standardvärde är "/languages/".
slidingexpiration	Språk som förutom systemspråket läses in i en cache första gången det används. Värdet på denna nyckel anger hur länge språket ska lagras i cachen. Standardvärde som anges i minuter är "10".
scrollowntonode	Om en meny i e-line inte får plats på höjden, anger denna egenskap om menyn ska positioneras på samma menyalternativ efter val.
showguestcode	Styr om gästmallar ska användas eller inte. False = nej True = ja

ELINEWS WEB.CONFIG

Följande värden ska kontrolleras efter första uppskick:

Nyckel	Värde
logdir	Sökväg till katalogen där loggfilerna sparas.
logfilename	Loggfilens namn.
loglevel	Nivå på loggning: A = allmänt D = debug S = system X = exception/undantag
logdays	Antal dagar som ska sparas i loggen. Standardvärde är 7 dagar om inget annat anges.
logging	0 = nej, logga inte (exception/undantag loggas alltid) 1 = ja, logga.

WTSWS WEB.CONFIG

Denna fil behöver inte redigeras då den redan innehåller rätt värden efter installationen.

SQL-DATABAS

Databasen som Pyramid lagrar data i är i SQL-format och elinews-applikationen är den del som lagrar data i databasen.

Används en separat databashanterare, dvs. inte SQL Compact Edition, måste den användare som anges i anslutningsträngen vara databasens ägare.

Vi rekommenderar en fristående databashanterare såsom Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Express eller MySQL. SQL Compact Edition har begränsad prestanda och kräver att webbplatsen stängs ner före varje uppskick, detta beror på att webbplatsen läser filer som ingår i uppskicket och så länge webbplatsen är igång kan Pyramids uppskick inte utföras utan felmeddelande.

Microsoft SQL Express har begränsningar i mängden minne som kan utnyttjas, hur många processorer/kärnor som kan användas samt hur stor databas som hanteras. Detta kommer troligen inte att vara begränsningar som påverkar Pyramid e-line, men kör man program eller applikationer som utnyttjar databashanteraren måste alla dela på de begränsade resurserna.

Microsoft SQL Server och MySQL har inga reella begränsningar gällande databasstorlek eller hur mycket resurser de kan allokera vilket gör att det är dessa databashanterare som vi rekommenderar i första hand.

Elinews-applikationen skapar upp nödvändiga tabeller och fyller dessa med data i samband med uppskick.

E-handeln och SSL-certifikat

E-handeln kan utnyttja SSL-certifikat för att trafik mellan användaren och webbservern ska vara krypterad. För detta krävs ett giltigt SSL-certifikat som är utgivet av en betrodd certifikatsutgivare. Införskaffande av certifikat och installation av certifikatet tas inte upp i denna installationshandbok. Det är dock en förutsättning att detta gjorts, för att nedanstående ska fungera. Det finns två sätt att använda SSL-certifikat för e-handeln vilka beskrivs här nedan.

1. Använd SSL för hela webbplatsen

IIS kan konfigureras för att använda SSL för en hel webbplats. Då kommer alla sidor på webbplatsen att hanteras via protokollet https, till skillnad från det okrypterade protokollet http. Denna hantering sköts helt och hållet av IIS och tas inte upp i denna installationshandbok.

2. Endast använda SSL för vissa mappar och filer

För e-handeln är det möjligt att i web.config ange inställningar för att specifika mappar och filer ska tvingas att använda https istället för http. Det betyder att sidor som inte listas (se nedan) förflyttas användaren till http. Denna inställning gäller enbart för angivna mappar och filer vilket innebär att IIS inte kan forcera SSL om funktionen är aktiverad för e-handeln. Standardmässigt är denna funktion inaktiverad, vilket gör att IIS-servern helt får styra.

Lista över sidor som redan är konfigurerade att använda https om funktionen är aktiverad:

- Alla sidor under "Mitt konto".
- Logga in
- Skapa konto
- Checkout/kassasidan

Om funktionen aktiveras innebär det att e-handeln förflyttar användaren till https, om följande två krav uppfyllts:

- Giltigt SSL-certifikat finns och är konfigurerad i IIS för e-handeln eller servern.
- Standardportar måste användas, dvs. om portnummer syns i url-adressen kommer e-handeln inte att fungera med funktionen aktiverad, då e-handeln inte byter ut eventuell portnummer. För http är standardporten 80, och för https är standardporten 443.

NYCKEL VÄRDE

SSL false = inaktiverad, dvs. e-handeln gör inget. true = aktiverar funktionen

NYCKEL VÄRDE

Path är relativ sökväg från e-handelsmappen eline. Anges mappar behöver inte hela sökvägen anges från e-handeln, exempelvis standardsökvägen "/MyAccount/". Mappar som anges ska inledas och avslutas med /-tecken.


Obs!

Samtliga nycklar och värden är skiftlägeskänsliga!


Installation av WTS-tjänst för nya e-line

För att webbservern ska kunna hämta information ur Pyramid krävs en WTS-tjänst. Installationen körs med hjälp av programmet WTSSetup.exe som ligger i Pyramidkatalogen\WTS\SERVICE\.

Installationen sker med hjälp av en guide som går igenom installationsprocessen steg för steg. Gå förbi välkomstkärmen och ändra eventuellt sökvägen till var WTS-tjänsten ska installeras.




Den föreslår en plats under C:\Program Files (x86)\WTS.




För att tjänsten ska köras med Lokalt systemkonto kan du ange ".\localsystem" som användare. I annat fall anges "domän\användare" och lösenord för kontot. Lokalt systemkonto kan inte användas om Pyramid ligger på en annan dator än den WTS-tjänsten körs på. Redigera

eventuellt tjänstens namn och gå vidare i guiden. Används ett domänkonto för tjänsten är det rekommenderat att ha ett specifikt konto för WTS-tjänsten vars lösenord inte löper ut eller behöver ändras så ofta, annars finns det stor risk att tjänsten inte startar i samband med att du startar/startar om WTS-datorn.


Används ett domänkonto som inte sedan tidigare har rättigheter att köra tjänster krävs det att du redigerar något på fliken inloggning i tjänstens egenskapsdialog efter installationen (såsom lösenord). När egenskaperna sparas öppnas en dialog med information om att kontot tilldelats rättigheter att köra tjänster. Därefter får tjänsten manuellt startas.




Ange sökvägen till Pyramid och gå vidare i guiden.




Installationsprogrammet visar nu de tillgängliga företagen som finns i den Pyramid som har pekats ut. Markera bolaget för vilket e-handeln ska köras och gå vidare.




För att WTS-tjänsten ska fungera med den nya e-handeln är det viktigt att välja Webservice. Väljer du istället e-line kommer WTS-tjänsten inte att fungera.




Ställ in önskade portar så att de inte krockar med vad andra tjänster eller program använder. I nedanstående exempel används de föreslagna portarna då det inte tidigare finns en WTS-tjänst installerad på denna dator. Vid ändring av portar ska både tjänstens port och WTSE basport ändras, så att de inte krockar med någon annan WTS-tjänst. Notera att du måste markera "Använd snabbsök". Gör du inte detta, kommer sökningen i e-handeln inte att fungera.



Innan installationen påbörjas visar nu en översikt över de val som har gjorts i guiden. Om något är felaktigt inställt kan du backa tillbaka i guiden och justera det som är felaktigt. Påbörja sedan installationen genom att klicka på "Nästa >".



När installationen är klar visas nedanstående skärm och guiden kan avslutas.



Notera att WTS-tjänsten också utnyttjar XML-objektet för sin kommunikation med webbapplikationen WTSWS. Installation av XML-objektet sker genom att köra InstallXmlObject.exe under XML-katalogen som i sin tur ligger under Pyramidkatalogen. WTS-tjänsten skriver också sin loggfil till "C:\tmp" om denna sökväg finns. Det är därför lämpligt att skapa denna katalog för att enkelt hitta tjänstens loggfil. Tjänsten loggar till denna katalog om den finns när tjänsten startar. Om katalogen skapas efter att tjänsten installerats enligt ovan räcker det med att starta om tjänsten för att loggningen ska hamna i "C:\tmp".

Om Pyramidinstallationen innehåller flera bolag som ska användas för Webservice-frågor från en enskild WTS-tjänst, måste företagen i Pyramid styras så att de kan hantera frågor via Webservice-funktionen.

Starta PBS Administration och markera ett av bolagen som ska hantera Webservice-frågor i listan. Välj menyalternativet "Företag" och sedan "Ändra företag...". I fältet för antal Aktivera Webservice ska antalet motorer anges sedan det antal motorer som ska användas för att ställa frågor mot företaget.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Företag 1". It contains the following fields and sections:

- Företag:** A text field containing "Certifiering Nya e-line".
- Alias:** An empty text field.
- Org.nr:** An empty text field.
- Landkod:** A dropdown menu showing "SE".
- Systemvaluta:** A dropdown menu showing "SEK".
- Systemspråk:** A dropdown menu.
- Databibliotek:** A section with "Sökväg:" (containing "PYDATA") and "Nätverkssökväg:" (empty).
- Rapportbibliotek:** A section with "Rapportbibliotek:" (containing "PYRAPP") and "Nätverkssökväg:" (empty).
- Pervasive PSQL:** A section with "Server:", "Namn databas:", and "Lösenord databas:" (all empty).
- Windows-tjänster (måste installeras separat):** A section with "Aktivera PTC-tjänst" (checkbox) and "Aktivera Webservice:" (containing "7" and the text "antal motorer").
- Buttons:** "Skapa Pervasive PSQL-databas" (blue link), "OK", and "Avbryt".

WTS-tjänsten som körs mot Pyramidinstallationen startar sedan det totala antalet motor som har angetts på de olika bolagen. Om en WTS-tjänst körs mot en Pyramid, där bara ett bolag ska använda Webservice-funktionen behöver inte antal motorer för företaget konfigureras. Då används istället det antal motorer som anges i WTS-tjänstens installationsprogram.

Gamla e-line

Olika alternativ för installation

I en installation av Pyramid e-line ingår flera olika delar som ska samarbeta. Det finns en webbserver som hanterar webbsidorna ut mot besökarna på Internet och det finns en koppling från webbservern till en WTS-dator. WTS-datorn tar hand om alla frågor från besökarna och skickar vidare dem till Pyramid som ligger på en Pyramidserver i ert nätverk (LAN).



Alla dessa delar måste ha kontakt och samarbeta för att kunna visa information från Pyramid på en webbsida.


Pyramid e-line kan köras på olika sätt när det gäller själva webbservern.

Antingen används Unikums webbserver (som finns på Unikums huvudkontor i Lund) eller så används en egen webbserver på en plats i ert LAN.

Egen webbserver innebär bland annat möjlighet att själv välja övervakningsgrad.


På följande sidor beskriver vi översiktligt de olika alternativ som finns för att köra en e-linemodul och hur du konfigurerar och installerar den programvara som krävs.

Pyramid e-line mot Unikums webbserver



1. Besökarens kundförfrågan kommer över Internet till webbservern som är placerad hos Unikum. Den surfande besökaren når aldrig längre än till Unikum som i sin tur vidarebefordrar frågorna till er Pyramid.
2. Webbservern kontaktar WTS-tjänsten (som fungerar som en digital Pyramid-användare) över en krypterad VPN-tunnel (inget krav) över Internet.
3. WTS-tjänsten fördelar frågan till en av sina WTS-motorer, som hämtar information från Pyramid och ...
4. ...skickar tillbaka den till webbservern över VPN-tunneln.
5. Webbservern bygger ihop en html-sida med informationen från Pyramid och skickar den till besökaren som ser den i sin webbläsare.

Pyramid e-line med egen webbserver



1. Besökarens kundförfrågan kommer över Internet till webbservern.
2. Webbservern kontaktar WTS-tjänsten över LAN:et.
3. WTS-tjänsten fördelar frågan till en av sina WTS-motorer, som hämtar information från Pyramid och...
4. ...skickar tillbaka den till webbservern.
5. Webbservern bygger ihop en html-sida med informationen från Pyramid och skickar den till besökaren som ser den i sin webbläsare.

Checklista vid installation - webserver hos Unikum

För att minimera fel vid den tekniska installationen rekommenderar vi starkt att denna checklista följs!

Tidiga förberedelser

Uppgift	Klar	Sign
VPN-router.		
Anskaffa WTS-dator enligt specifikation.		
Beställ Internetabonnemang med e-post.		
Genomför eventuella inställningar i brandväggen.		

Förberedelser före installationsdag

Kontrollera att ni har	Klar	Sign
Router-/VPN-information (från Unikum).		
Avtal om teknikstöd från Unikum.		
CD med Pyramid e-linemoduler.		
E-post.		
WTS-dator enligt specifikation - hårdvara klar.		

Installationsordning

Uppgift	Klar	Sign
1 Installera Pyramid från CD.		
2 Säkerhetskopiering.		
3 WTS-dator som Pyramidarbetsplats. *		
4 WTS-dator, e-post. *		
5 WTS-tjänst, Installera/Konfigurera. *		
6 Arbetsplats, Pyramid/Btrieve.		
7 Arbetsplats, FTP.		
8 Arbetsplats, PDF.		
9 Arbetsplats, e-post.		
10 Konfigurera VPN-router.		

*Se separat avsnitt i denna handbok gällande installation av WTS.

Obs!

Tekniker som ska göra installation av routern måste ha full kännedom om kundens utrustning och vara väl bevandrad i routertekniken. Unikum kan inte ge support på kundens router.

Checklista vid installation för egen webbserver

För att minimera fel vid den tekniska installationen rekommenderar vi starkt att denna checklista följs!

Tidiga förberedelser

Uppgift	Klar	Sign
• Skaffa WTS-dator enligt specifikation.		
• Beställ Internetabonnemang med e-post.		
• Genomför eventuella inställningar i brandväggen.		
• Registrera domän för e-line.		

Förberedelser före installationsdag

Kontrollera att ni har	Klar	Sign
• Avtal om teknikstöd från Unikum.		
• CD med Pyramid e-linemoduler.		
• E-post.		
• WTS-dator enligt specifikation - hårdvara klar.		
• IIS-dator - hårdvara klar.		
• Servlethanterare med licens.		
• Skapat en domän för e-line i DNS.		

Installationsordning

Uppgift	Klar	Sign
1 Installera IIS.		
2 Installera J2SDK.		
3 Installera ServletExec.		
4 Skapa en webbplats i IIS.		
5 Konfigurera ServletExec.		
6 Installera Pyramid från CD.		
7 Säkerhetskopiering.		
8 WTS-dator som Pyramidarbetsplats. *		
9 WTS-dator, e-post. *		
10 WTS-tjänst, Installera/Konfigurera. *		
11 Arbetsplats, Pyramid/Btrieve.		
12 Arbetsplats, FTP.		
13 Arbetsplats, PDF.		
14 Arbetsplats, e-post.		

*Se separat avsnitt i denna handbok gällande installation av WTS.

Obs!

Tekniker som ska göra installation av routern måste ha full kännedom om kundens utrustning och vara väl bevandrad i routertekniken. Unikum kan inte ge support på kundens router.

Installation av Pyramid e-line

Webbserver hos Unikum

BRANDVÄGG

Brandväggen måste vara inställd så att WTS-datorn och e-linearbetsplatsen kommer åt följande tjänster på Internet:

- FTP (port 21)
- HTTP
- (HTTPS)
- SMTP

Om WTS-kommunikationen körs över fast lina utan VPN måste brandväggen även släppa igenom de portar som används för kommunikation med servleten. Portarna som ska öppnas beror på vilken port du satt som basport för tjänsten, som standard 2024. WTS-tjänsten får första begäran på 2024 och tilldelar sedan en WTS-motor på annan port, standard är 2030. Svaret skickas till samma port frågan kom från. Denna kan vara vilken port som helst mellan 1024 och 65535, men används endast för utgående trafik. Port 2025 används i supportsammanhang. WTS-motorerna använder sedan portarna 2030 och uppåt. Används många motorer måste fler portar öppnas. Går en motor ner startar en ny på ett högre portnummer, dvs. om motorn på 2030 går ner och 7 motorer används, kommer den att starta upp på 2037. Motorerna startar om på nästa lediga port.

WTS-kommunikation

WTS-datorn kommunicerar med webbservern med hjälp av TCP/IP via VPN-router. Uppkopplingen måste konfigureras så att det inte oavsiktligt skapas säkerhetshål mellan kundens och webbserverns system. Detta måste kunna säkerställas på kundsidan och webbservernsida var för sig.

VPN

För att kunna köra VPN mot Unikums webbservar rekommenderas någon av följande VPN-implementationer:

- Cisco Pix (med stöd för 3des)
- Watchguard

Enligt avtal mellan Unikum och kunden, blir kunden tilldelad ett antal IP-nummer med nätmask av teknikavdelningen på Unikum.

Utan VPN

Om kommunikationen mellan Unikum och kunden sker utan VPN, måste kunden antingen ha ett fast publikt IP eller ett DNS-namn. Det går att registrera en dynamisk IP-adress och få den omvandlad till ett DNS-namn hos t.ex. zapto.org och dyndns.org.

Egen webserver



För att sätta upp en egen webserver för e-line krävs mycket god kännedom om Pyramid, Windows 2003 Server och IIS (Internet Information Server). Det kräver också kompetens kring brandväggar. Support på IIS ges inte. Installation måste göras av e-linecertifierad tekniker.

Tekniska krav webserver

MASKINKRAV

Se Microsofts rekommendationer för IIS 6.

WINDOWS 2003

Internet Information Server 6.0.

SUNS JAVA DEVELOPMENT KIT VERSION 1.2, 1.3, 1.4 (WWW.SUN.COM)

j2sdk-1_4_2_03-windows-i586-p.exe

SERVLET EXEC FRÅN NEW ATLANTA (WWW.NEWATLANTA.COM)

ServletExec_ISAPI_42 eller ServletExec_ISAPI_50

Manual: http://www.newatlanta.com/products/servletexec/self_help/docs/

Online support: http://www.newatlanta.com/biz/c/products/servletexec/self_help/faq/home

Placering i DMZ

Den vanligaste placeringen av en webserver är i ett DMZ. Tänk på vilka portar som måste släppas igenom till LAN:et vid placering i DMZ. WTS-tjänsten kontaktas på 2024 som standard, men svaret skickas till samma port som frågan kom ifrån. Denna kan vara vilken port som helst mellan 1024 och 65535, men används endast för utgående trafik. WTS-motorerna kommunicerar standardmässigt på port 2030 och uppåt. Går en motor ner startar en ny på ett högre portnummer, dvs. om motorn på 2030 går ner och 7 motorer används, kommer den att starta upp på 2037. Port 2025 används i supportsammanhang.

Tänk även på att släppa igenom port 80 (443 om SSL används) så det går att komma åt webbsidan utifrån.

Installation webserver

Samtliga enhets- och UNC-sökvägar på bilderna är exempel.

Installera Internet Information Services.

Inget utöver WebServices behöver installeras.

Ladda ner, köp licens och installera New Atlantas ServletExec. Installera programmet med standardinställningar.

Det placerar sig i c:\program files\new atlanta. Ge authenticated users/verifierade användare och IUSR-användaren (IUSR<servernamn> är kontot som IIS skapar för anonym åtkomst till webbplatser) full kontroll på ServletExec ISAPI-katalogen och dess underkataloger.

Skapande av e-linesite och konfigurerings av Servlet

Skapa en webbplats i IIS-en.

Lägg till en virtuell katalog till webbplatsen och peka den mot den katalog där `servlethec_isapi.dll` finns, standard är `c:\inetpub\scripts`.

Ge rättigheten köra/execute (filer så som ISAPI eller CGI). För ServletExec 5.0 krävs även läsbehörighet. Se bild 1-4.




Bild 1




Bild 2




Bild 3






Bild 4

Unikum har ett eget filformat .usp, som används i webbservern. Detta måste registreras som en MIME-typ för den skapade e-linewebsplatsen. Detta görs i egenskaperna för webbplatsen och under fliken HTTP-huvuden, MIME-typer.



Konfiguration av ServletExec 4.x

Starta Servlet Exec genom att gå till <http://localhost/servlet/admin>.

I navigeringen finns följande val:

Börja med att välja ”license and security” i navigeringen och lägg in licensnyckeln. Ange att enbart interna IP-nummer får komma åt servletexec. Gör inte detta är ServletExec vidöppet mot Internet!

Det går även att använda Windowsintegrerad säkerhet. ”Admin username” är kopplad till ett Windowskonto. Använd ett konto som inte glöms bort. Om användaren eller lösenordet glöms bort måste hela ServletExec installeras om! Se bild 6.

The screenshot shows the 'ServletExec License and Security' configuration page. It has a title bar at the top. Below it, there's a section for the license key with a text input field for the 'License Key' and a label 'Mode' showing 'Licensed for 2-CPU Server'. A 'Remove License Key' button is below this section. The next section contains fields for 'Admin Username', 'Admin Password', and 'Confirm Password'. Below these is a field for 'Allowed IPs' with the value '192.168.2.*;62.181.235.*'. At the bottom of this section is a 'Require SSL' option with radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled' (which is selected). At the very bottom are 'Submit' and 'Reset' buttons.

Bild 6

Via Advanced/Virtual servers i navigeringen skapar du en virtuell server, klicka på knappen ”Add server” i dialogen som öppnas. Ge servern samma namn som webbplatsen i IIS har. ”Servlets directory” är den katalog där servleten `us_pyra` ska ligga efter uppskick, dvs. en katalog i webbplatsens rot, förslagsvis `servlet`. ”Error page” och ”context sharing” ska inte fyllas i. Se bild 7.

The screenshot shows the 'Add Server' configuration page. It has a title bar at the top. Below it, there's a section for server configuration with fields for 'Server Name' (containing 'christina.bis.nu'), 'Servlets Directory' (containing 'd:\home\christina\servlet'), 'User Name' (empty), and 'Allowed IPs' (containing '***'). Below these is an 'Error Page' field (empty). At the bottom of this section is a 'Context Sharing' option with radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled' (which is selected). At the very bottom are 'Submit' and 'Reset' buttons.

Bild 7

Gå till webbplatsen som är skapad både i IIS och ServletExec. Tag fram ServletExec för den virtuella servern; `http://webbplatsens_namn/servlet/admin`. I navigeringen, välj "Servlets", "Manage". I dialogen som öppnas, välj "add servlet". Både "Servlet Name" och "Servlet Class" ska vara "us_pyra". Tänk på att ServletExec är skiftlägeskänslig och både filnamnet `us_pyra.jar` och namnet här i ServletExec bör skrivas med gemener! Fyll inte i "Code Base". Se bild 8. Ange servletparametrarna, se avsnittet om servletparametrar.

Configure Servlet for Virtual Server: christina.bis.nu

*** Servlet was updated successfully.**

Servlet Name:

Servlet Class:

Code Base:

Initialization Parameters	
Name	Value
root	e-line
engine	1
logging	1
logdir	e:\log\christina
logfilename	servlet
port	1024
host	192.168.2.80

Bild 8

Konfigurering av ServletExec 5.0

e-lines servlet är inte uppbyggd som en webbapplikation och är därför inte helt anpassad för version 5 av ServletExec. Detta innebär en del extra konfigurerande.

Installera ServletExec och ange användare och lösen för åtkomst till konfigurations-sidan. Starta ServletExec genom att gå till:
`http://localhost/servletexec/admin`.

Via "General" och "license" i navigeringen lägger du in licensnyckeln.

En virtuell server registreras via "Advanced" och "virtual servers". Servern ska ges samma namn som webbplatsen i IIS har. Peka servlets directory till `.\new atlanta\servletexec isapi\servlets`. Ange från vilka IP-nummer det ska gå att komma åt administrationssidorna. Lämna fältet "Error page" tomt och markera "Context sharing" som "disabled". Se bild på nästa sida.

Add Virtual Server

Server Name:

Servlets Directory:

Allowed IPs:

Error Page:

Context Sharing: ☐ Enabled ☒ Disabled

Med hjälp av programmet linkd.exe från Microsoft Windows Resource Kit går det att skapa en genväg till ServletExec 5.0 servlet-katalog från den vanliga servlet-katalogen i webbroten. Läs mer under avsnittet om linkd.exe längre fram i handboken.

Gå till webbplatsens servletexec-sida, dvs. <http://webbplatsens.namn/servletexec/admin>. I navigeringen väljs "Web Applications" och "Manage". Som standard finns servletexec och default-app registrerade. Välj web-xml för default-app.

Configure	Edit	Reload
servletexec	Launch > web.xml	☐
default-app	Launch > web.xml	☐

Add Web Application Reload

I den dialog som sedan visas välj Servlets, Manage och klicka på Add Servlet. Följande visas:

default-app: Edit Servlet

* us_pyra Updated Successfully

Servlet Name:

Servlet Class:

JSP File:

Display Name:

Description:

Small Icon:

Large Icon:

Servlet Name och Servlet Class ska båda vara us_pyra. Skriv in initialiseringsparametrarna, se avsnittet om servletparametrar.

Lägg filen us_pyra.jar i .\new atlanta\servletexec isapi\webapps\webbplatsens.namn\default-app\WEB-INF\lib. Kontrollera att filnamnet skrivits med gemener. ServletExec är skiftlägeskänsligt.

Servletparametrar

Initialization Parameters	
Name	Value
logdir	c:\tmp
port	1024
logging	1
engine	1
host	localhost
logfilename	e-line

De nödvändiga parametrarna är markerade med asterisk.

*HOST

IP-nummer eller DNS-namn till den dator där WTS-tjänsten finns installerad.

*ENGINE

Möjliga värden är 0 och 1. 1 anger att WTS-tjänst ska användas.

*PORT

Anger det portnummer WTS-tjänsten svarar på. WTS-tjänstens portnummer anges vid installation av WTS-tjänsten. Standard är 2024, men den kan ändras beroende på vilka portar som används på datorn för andra applikationer.

*LOGGING

Möjliga värden är 0 och 1. Värdet 0 anger att ingen loggning ska göras. Värdet 1 innebär att loggning är aktiverad. Om loggning är 1, måste logdir och logfilename anges.

LOGDIR

Anger sökväg till loggfilen. Loggfilen kan sparas var som helst på den lokala datorn.

LOGFILENAME

Anger namn på loggfilen. Ange inte filsuffix, till exempel .txt. Det läggs till automatiskt vid skrivning till filen.

ROOT

Här kan du ange en underkatalog till webbroten där html-filerna ligger. Om root = 0, vilket är standard och inte anges, innebär det att html-filerna ligger direkt under webb-roten (t.ex. public_html) och att alla relativa URL:er räknas därifrån. Om du skriver 'root=e-line' räknas alla relativa URL:er från katalogen e-line.

Sökvägen ska skrivas utan inledande och avslutande filseparerare.

Ex: e-line, e-line/kundtjänst (Linux/Unix), e-line\kundtjänst (Windows).

HOMEDIR

Avgör hur servleten kommer att läsa html-malldokumenterna vid scanning och parsning. Homedir = 0, vilket är standard och inte anges, innebär att servleten läser malldokumenterna via ett HTTP-anrop på adressen http://värd/filnamn, där 'värd' är samma domän som servletens. Om homedir sätts till en katalogadress, t.ex. /home/användare/public_html/ innebär det att servleten läser malldokumenterna utan HTTP-anrop från denna adress, dvs.: /home/användare/public_html/filnamn. Alla sökvägar ska skrivas med rätt filseparerare för systemet ('/' eller '\').

Användare som ska vara lösenordsskyddade via htaccess måste ange homedir.

SOCKETTIMEOUT

Timeout i millisekunder vid läsning av paket från WTS-engine.

PAGEINERROR

true = visa namnet på html-sidan som genererade felet i felmeddelanden.

false = visa inte namnet på sidan, endast felkod och beskrivning.

linkd.exe

Med hjälp av programmet linkd.exe från Microsoft Windows Resource Kit går det att skapa en genväg till ServletExec 5.0 servlet-katalog från den vanliga servlet-katalogen i webbroten. Starta kommandotolken. Kör kommandot linkd med källa och destinationsparametrar, se exempel:

```
P:\>linkd "p:\sidans namn\servlet" "c:\program files\new atlanta\servletexec isa
pi\webapps\sidans namn\default-app\web-inf\lib"
Link created at: p:\sidans namn\servlet
```

Ersätt sökvägen i exemplet med sökvägen till er egen servletkatalog.

Obs!

Katalogen, i vårt exempel kallad Servlet, skapas automatiskt via Linkd.exe. Om det redan finns en katalog med samma namn uppstår problem.

Säkerhetsaspekter

Här beskrivs hur intrångssäkerheten i Pyramid e-line är löst.

Internetförbindelsen: Avlyssning på nätet

Denna förbindelse avser slutkundens uppkoppling mot e-line webbserver. Teoretiskt sett är det möjligt att lyssna av Internettrafik, men det kräver en avlyssningspunkt som mycket få har tillgång till.

Ökad säkerhet uppnås genom att kryptera informationen. Det finns stöd för kommunikationsprotokollet SSL. Då kan webbanvändaren kontrollera ett certifikat för webbplatsen. SSL-kryptering erbjuds till en tilläggskostnad. För närvarande används kryptering främst vid direktbetalning via kort och i banksammanhang.

WTS-förbindelsen - intrång i kundsystem

Denna förbindelse avser webbserverns uppkoppling mot WTS-datorn och Pyramidkundens system.

Intrångssäkerheten avser:

- att möjlighet för obehöriga på webbhotell att göra intrång i kundsystem förhindras.
- att e-linekunder inte kan komma åt andra e-linekunders system.

På webbservern är routning inställd så att endast den kan kommunicera med WTS-datorerna hos kunderna. Detta innebär att ingen utomstående kan nå WTS-datorn.

På Pyramidsidan ska WTS-datorn vara inställd så att inte trafik från den ingång som webbkopplingen använder kan routas vidare till det interna nätverket. På så sätt är Pyramid skyddat. Ansvaret för detta ligger på den tekniker som installerar routern och WTS-datorn i Pyramidkundens system.

Förbindelsen webbserver - WTS-dator kan ske på två sätt:

VPN Kommunikationen sker via en krypterad tunnel. Kräver en brandvägg. Se till att endast routa WTS-trafik och till rätt dator.

Öppet över Internet Även här gäller det att se till att endast routa WTS-trafik, och till rätt dator. Kommunikationen sker direkt över Internet med endast låg kryptering från WTS-tjänsten.

Kommunikationen mellan webbserver och WTS-dator är normalt krypterad.

Arbetsplatser som ska köra e-line

Arbetsplatsen är en vanlig Pyramidarbetsplats, men med funktionerna PDF, FTP och JMail som krävs för att underhålla e-linemodulerna.

PDF

Utskrift till PDF sker med hjälp av Pyramid PDF-skrivaren.

RUTIN 841 SKRIVARE I PBS

För ordererkännande:

Filnamn: ./WTS/PDF/#3003#.PDF
Slutkod:)S,)U PRG:WTMAIL.UCD

För övriga dokument:

Filnamn: ./WTS/PDF/#22400#
Slutkod)S

Obs!

Skrivarinställningarna måste vara exakt som angivits ovan.
Filnamnet för övriga dokument ska vara utan suffixet .pdf.

JMail

För att kunna skicka e-post från Pyramid måste programmet JMail installeras på de maskiner som ska användas. JMail.exe och JMaildll.dll måste finnas i samma katalog. Kör JMail.exe för att installera. Tänk på att tillåta så kallad mail-relaying från de maskiner som ska köra e-line.

JMail är en e-postkomponent som används för att skicka e-post. Mer information om JMail finns på www.dimac.net.

Säkerhetskopiering Pyramid

E-line kan vara i drift i princip dygnet runt. Detta innebär att ett backup-program som kan hantera öppna Btrieve-filer måste användas.

Är det inte möjligt att ta backup under pågående drift, kan e-linemodulen eller WTS-tjänsten stoppas för att backup ska kunna göras. E-linemodulen stoppas antingen genom att knappen Stoppa e-line i rutin 791 Egenskaper E-line allmänna, eller manuellt genom följande åtgärd:

1. Lägg en stoppfil, e-stop.txt, i \pyramid\wts.
2. Vänta 2 minuter.
3. Tag backup.
4. Tag bort e-stop.txt.

I Windows 2000 går det att styra stopp och start av WTS-tjänsten via Schemalagda aktiviteter, Scheduler i engelsk version.

Ett annat alternativ är tidsstyrning av stoppfilen med hjälp av tredjepartsprogram.

Backup under drift -Pervasive

Pervasive Backup Agent för Windows-system kan anropas från de flesta backup-program. Agenten skapar en backup-fil där förändringar som görs under backupen skrivs och sedan kopieras data över till den riktiga btr-filen. Pervasive Backup Agent kräver minst Pervasive 8.

Andra program

Följande program medger, enligt uppgift, att backup av öppna Btrieve-filer kan hanteras:


- ArcServe
- TapeWare
- BtrDataSafe

Detta måste dock testas i praktisk drift i varje enskilt fall. Unikum ger inga garantier för dessa program!

Kontrollera regelbundet att backupen verkligen har tagit med alla filer!

Kommunikationstest Unikums webserver

För att testa kommunikationen mellan Unikums webserver (kundens plats) och företagets Pyramid-installation, är det möjligt att använda comtest.e-line.nu. Denna gäller endast de kunder som finns på Unikums webserver. Användar-ID och lösen tillhandahålls av Unikum Datasystem AB tillsammans med övrig användarinformation.



Denna sida testar kommunikationen i etapper med början på servlet och sedan i följande ordning, WTS och Pyramid. För att test ska kunna göras måste först ett uppskick av servleten göras.

Servleten finns på webservern

- Grönt ljus innebär att servleten fungerar.
- Rött ljus innebär att inget uppskick har gjorts eller att det finns fel på servlet. Gör uppskick av grundsystem och prova igen. Fortfarande rött ljus: kontakta Unikum.

WTS-tjänst

- Grönt ljus visar att WTS-tjänsten är igång och svarar på anrop.
- Rött ljus, kontrollera att WTS-tjänsten är startad och korrekt konfigurerad.

Pyramid

- Grönt ljus visar att Pyramid är installerat och svarar på anrop.
- Rött ljus innebär att sökvägen till Pyramid inte är korrekt på WTS-datorn.

e-säljare Pyramid

Här beskrivs installationsförfarandet för e-säljare Pyramid i Pyramid Business Studio.

Systemkrav surfplattor

IPAD

Minimikrav: iPad 2 (viss funktionalitet saknas). Rekommenderad version är iPad 3.

För iPad Mini rekommenderas iPad Mini 2 eller nyare.

Minimikrav: iOS 8. Vi rekommenderar iOS 9.

Hårddiskutrymme som krävs varierar beroende på antalet bilder som finns i databasen.

ANDROID

Minimikrav: 1 GB RAM-minne.

Minimikrav: Android 4.0: Ice Cream Sandwich

Minsta skärmapplösning: 1280x800

Hårddiskutrymme som krävs varierar beroende på antalet bilder som finns i databasen.

Checklista

- ☐ Följande Pyramidmoduler krävs:
 - CRM/Säljstöd
 - e-säljare Bas
 - e-säljare personlig licens
 - Fakturering
 - Order/Lager/Inköp
 - WTS

Obs!

Notera att om en aktiv e-handel finns är inställningarna i Pyramid redan utförda för e-säljare Bas.

- ☐ Installera och konfigurera e-handel på webserver. Finns befintlig e-handel måste installation av WTSWS utföras på nytt.
Installationsanvisningar för e-handel, se avsnitt om [Nya e-line](#) i denna handbok.
- ☐ e-säljare personlig licens - aktiverad i rutin 871 Användare
- ☐ Välj att arbeta med e-säljare Pyramid för iPad - installerad från iTunes App Store
<https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=649845648&mt=8>
- ☐ Alternativt välj att arbeta med e-säljare Pyramid för Android - installerad från Google Play Butik
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unikum.e_seller
- ☐ Följ slutligen Användarhandledning för e-säljare för att göra inställningar och få tips om arbetsgången. Den finns på:
http://www.unikum.se/dok/e-saelj_341a.pdf

EQ Plan

Här beskrivs installationsförfarandet för kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio 3.40A. Här beskrivs enbart EQ Plan-delen av installationen. Filerna finns i mappen eqplan\install under Pyramid.

För att kunna installera kopplingen behövs följande:

Installationsprogram för EQ Plan 3.6 (eqplan3.6.exe).
Svenskt språkstöd för EQ Plan 3.6 (eqplan3.6_sve.exe).
Pyramid Business Studio från Unikum med MPS och Grafisk planering.
Installationsprogram för EQ Plan-delen av kopplingen (installPyramid-3.6.exe).
Filförteckning finns sist på denna sida.

Normal installation

1. Installera EQ Plan på valfri plats, genom att köra filen eqplan3.6.exe. Vid Slutför, markera rutan "Kör EQ Plan". Kör EQ Plan minst en gång för att filen eqplan.ini ska skapas.
2. Installera tillägget för Pyramid genom att köra filen installPyramid-3.6.exe.
3. Installera svenskt språkstöd för EQ Plan, genom att köra eqplan3.6_sve.exe.
4. Installera EQ Plan Viewer genom att köra filerna viewer3.6.exe och viewer3.6_sve.exe.

Obs!

Kopplingen måste installeras i samma katalog som EQ Plan, eftersom den uppdaterar eqplan.ini i den katalog den själv installeras i.

Verifiera att kopplingen installerats genom att starta EQ Plan (eqplan.exe) och kontrollera att det finns två menypunkter under Arkiv (File) med namnen Importera och Exportera. I dessa två menyval ska det sedan finnas undermenyer för respektive meny med namnen "Importera från Pyramid" och "Exportera till Pyramid".

Registrera EQ Plan

För att registrera EQ Plan gör du så här:

ALTERNATIV 1

Starta EQ Plan. I dialogen som visas finns en knapp med texten "Registrera nu" (alt. "Register now"). Klicka på den. Ett formulär visas då. Fyll i formuläret och klicka på "Skicka" (alt. "Submit") längst ner för att skicka formuläret som e-post. Licenskoder och anvisningar skickas till den e-postadress som formuläret skickats från.

ALTERNATIV 2

Kontakta Timemetrics via e-post eller telefon. Ha alla kunduppgifter redo!
Följ anvisningarna som ges för att registrera EQ Plan.

Om något blir fel

Om något blir fel eller inte fungerar, kontakta i första hand Unikums supportavdelning.

Filer

eqplan3.6.exe	installation av EQ Plan.
eqplan3.6_sve.exe	installation av svenskt språkstöd för EQ Plan.
installPyramid-3.6.exe	installation av plug-in för Pyramid.
viewer3.6.exe	installation av EQ Plan viewer.
viewer3.6_sve.exe	installation av svenskt språkstöd för EQ Plan viewer.

PLATS

Installationsfilerna finns i mappen eqplan\install under Pyramidmappen.

tips!

Om Pyramid ger meddelande om ”Felaktig filstruktur” vid Verkställ i rutin 6551, kan det bero på att Pyramid inte hittar mappen EQPlan\Pyfiles under Pyramidmappen.

Mer om EQ Plan och rutin 6551 Grafisk Planering finns att läsa i F1-hjälp.

Fakturaarkiv

Från och med Pyramid 3.34A använder fakturaarkivet PDF-filer för att lagra fakturor och kvitton. För att kunna se fakturorna krävs att Adobe Reader finns installerat på datorn. Adobe Reader kan laddas hem gratis på www.adobe.se. PDF-filer tillsammans med Adobe Reader på en lagringsbeständig CD-skiva möter kraven på arkivering av fakturor.

Obs!

Viktigt vid uppgradering av Adobe Reader - Avinstallera först samtliga, tidigare versioner av Adobe Reader för att undvika felkod 0 vid hämtning av PDF-fil i Pyramid.

Inställningar

En speciell arkivskrivare måste registreras i rutin 841 Skrivare. Nummer och namn är valfria, men Skrivare ska vara "Pyramid Pdf" och filnamnet ska vara "#11484##11401##11402#.PDF". Övriga fält behöver inte fyllas i.

I rutin 791 Egenskaper Pyramid måste denna skrivare anges under Faktura-/Kvittoarkiv liksom mappen var filerna ska lagras. Observera att denna sökväg måste vara fullständig och får inte vara samma för olika databibliotek om flera sådana används. De mappar som ska användas måste skapas manuellt.

Obs!

Om testbolag finns och data kopieras över från det skarpa bolaget till testbolaget måste sökvägen ändras i testbolaget. Fakturorna från testbolaget hamnar annars i samma mapp som de verkliga fakturorna.

Om inställningarna för databibliotek som du kan se via ?/Om Pyramid och egenskaperna för Faktura-/kvittoarkiv inte stämmer överens, skapas inga pdf filer. Syftet är att förhindra att pdf-fakturor i ett annat bolag av misstag skrivs över.

Det finns även två valfria fält för e-post. I dessa kan ett standard-ämne, t.ex. "Er faktura" och en standardtext anges. Dessa går att redigera meddelandet innan det skickas.

Obs!

Efter installationen eller uppgraderingen är det nödvändigt att dessa inställningar görs, annars kommer inga fakturor eller kvitton att sparas i arkivet.

Flerlager

Seveflag

Måste köras när modul Flerlager installeras i efterhand i en Pyramid som redan är i drift. Köras via rutin 870, knappen Specialprogram.

Rutinen lägger huvudlager på inköp, order, tillverkningsorder, transaktioner, lagerplatser och serienummer samt skapar lager/artikel.

Sevefl01

Valfri. Köras via rutin 870. Hämtar lagerplats från artikeln och lägger på lager/artikel.

Giroutbetalning

Sevegiki i version 3.39A – 3.40A

Specialrutinen sevegiki måste köras manuellt i de fall där modulen Giroutbetalning köpts till i samband med uppgraderingen till PBS. Severutinen körs via rutin 870, knappen Specialprogram. Rutinen skapar bankadresser för leverantörer och initierar girotyper.

Sev11560 i version 3.40Bsp5

Specialrutinen sev11560 måste köras manuellt i de fall där modulen Giroutbetalning köpts till i samband med uppgraderingen till PBS. Severutinen körs via rutin 1930 Starta dialog. Skriv in sev11560 och klicka på Ok. Rutinen skapar bankadresser för leverantörer och initierar girotyper.

Att tänka på gällande Giro vid uppgradering till 3.41A

Pyramids register för bankadresser har förändrats till version 3.41A. Nu finns alla uppgifter för bankadress i register 11560 PUGIRADR. Tidigare fanns enbart uppgifter för utländska bankadresser i detta register, medan inhemska uppgifter sparades i register 20 PUFIRMA.

KONVERTERING AV REGISTER

Till följd av denna registerförändring konverteras register 11560 vid uppgradering. För att konverteringen ska ge korrekt resultat, krävs det att inställningarna för betalningssätt är korrekt angivna på leverantörerna i rutin 725 Leverantörer, samt på det generella betalningssättet i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra.

725 LEVERANTÖRER

Fältet "Fast betalningssätt" på fliken Inköp måste ett valt betalningssätt finnas, dvs det betalningssätt som används vilket motsvaras av den rutin som används vid utbetalning till leverantören. Används 330 ska 3=Bankgiro vara valt, används 331 ska 2=Plusgiro vara valt.

Fakturainformation

Bet.mottagare:

Momskod:

Fast bet.sätt:

Leverantörskonto:

Kostnadskonto:

Bet.villkor:

Kredittid dagar:

Om leverantören har både bankgironummer och plusgironummer, kommer båda bankadresserna att finnas kvar efter konverteringen. Båda kommer att ha det fasta betalningssättet från fliken Övrigt, men med olika Girotyper beroende på vad betalningen ska skickas till.

EXEMPEL:

Väljs 3=Bankgiro, kommer betalningar till bankgiro att ha:

Betalningssätt Bankgiro
Girotyp Girering.

Väljs 2=Plusgiro, kommer betalningar till Plusgiro att ha:

Betalningssätt Bankgiro
Girotyp Plusgirobetalning.

791 EGENSKAPER LEVERANTÖRSRESKONTRA

Om det saknas "Fast betalningssätt" på leverantören i rutin 725 Leverantörer, hämtas betalningssättet istället från rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra, fliken Utbetalning, fältet Standard betalningssätt

Utbetalning	
Standard betalningssätt:	Bankgiro
Automaturval av kundfakturer	☐
Bokför avgift, rabatt och kursdiff med kontodimensioner	☐
Tvåhandsprincip (ej betala fakturer med egen signatur)	☐
Endast attesterat belopp i rutin 311 utbetalas	☐

OBS!

Kontrollera att alla leverantörer har korrekt "Fast betalningssätt" i rutin 725 Leverantörer, trots att det finns ett Standard betalningssätt i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra.

Import Bokföring

Uppgradering av Import Bokföring för Pyramid 2.55, 2.56 samt Pyramid Business Studio version 3.36B eller tidigare.

Efter uppgradering och verifiering av Import Bokföring, måste filen Reimpko.rfd kopieras från mappen ...\\PYPROG till mappen ...\\PYDATA.

Notera att filen ska finnas i båda mapparna, Pyprog och Pydata. Den avsedda filen är Reimpko.rfd – 3kB, med datum 1/7 2003.

Importrutiner

Vid uppgradering från äldre Pyramidversion bör följande göras:

- Alla arbetsregister som inte är överförda måste antingen föras över eller raderas. Hanteringen av dessa är ändrad i den omskrivna modulen Importrutiner (fr.o.m 3.37B) och gamla register kan inte användas.
- Notera de egenskaper och inställningar ni har. Kontrollera dessa efter uppgraderingen och gör eventuella justeringar.

Kassa och kassautrustning

Digitalt kvitto med Sparakvittot.se

I Pyramid Butik kan vi nu erbjuda slutkunden ett digitalt kvitto som komplement till papperskvittot. Vid betalning i kassan identifierar du som kund dig med körkort eller annan id-handling. Papperskvittot skrivs ut och det digitala kvittot skickas till Sparakvittot. Snabbt och enkelt!

Hur du går tillväga för att aktivera funktionen beskrivs i F1-hjälp för Kassa.

Kassautrustning - Inställningar

Med kassautrustning menas någon av följande kringutrustning.

Kringutrustning

Kvittoskrivare

Kassalåda

Kunddisplay

Streckkodsläsare (scanner)

Magnetkortsläsare

Med mera.

Dessa kopplas till lokal maskin (klient) på något av följande sätt.

Viktigt

Ovanstående hårdvara är tänkt att köras på EN maskin. Om ni har planer på att ”dela ut” ovan hårdvara så den kan användas på mer än en maskin så bör ni tänka om! Köp en utrustning till varje maskin som har behov.

Koppling till klient

COM-PORT

COM-porten måste initieras innan den kan användas. Detta innebär att bland annat hastigheten som data skickas med bestäms. Se [separat avsnitt](#) för hur detta går till.

Viktigt

Pyramid/PBS hanterar inte streckkodsläsare, magnetkortsläsare eller annan utrustning som lämnar data till Pyramid/PBS om de kopplas till COM-port.

Undantaget PIN-pads samt de fall då det medföljer en tangentbordsemulator (d.v.s. utrustningen uppfattas av systemet som ett tangentbord).

USB

Ett vanligt kopplingssätt.

Viktigt

Pyramid/PBS hanterar inte streckkodsläsare, magnetkortsläsare eller annan utrustning som lämnar data till Pyramid/PBS om de kopplas till USB-port.

Undantaget de fall då det medföljer en tangentbordsemulator (d.v.s. utrustningen uppfattas av systemet som ett tangentbord) eller då det medföljer en drivrutin (till skrivare)

MELLAN TANGENTBORD OCH DATOR

Ett vanligt sätt att koppla t.ex. streckkodsläsare eller magnetkortsläsare.

Om ni använder Citrix eller TerminalServer se [separat avsnitt](#) för viktig information.

Inställning av COM-port

En COM-port måste initieras innan användning. Om en drivrutin finns till kringutrustningen ställs detta in i denna. Men ofta finns det inte någon drivrutin. I detta fall finns här instruktioner över hur en COM-port initieras.

Tips

Detta ska endast göras om det inte finns någon drivrutin samt att utrustningen kopplas till en COM-port.

Ett relativt enkelt sätt att initiera en COM-port är att skapa en fil som heter comport.bat eller comport.cmd som sedan läggs i autostart för aktuell maskin så den körs vid varje start av maskinen.

Innehållet i filen bör se ut enligt följande.

Windows NT eller XP:

```
MODE COM1: BAUD=9600 PARITY=N DATA=8 STOP=1
```

I exemplet ovan anges den vanligaste inställningen (COM1 anger vilken port som inställningen avser).

Inställningar i Pyramid

Förutom att fysiskt koppla in utrustningen behövs även en del inställningar göras i Pyramid. Denna del handlar om detta.

Kvittoskrivare, allmänt

Unikum rekommenderar att en drivare används till kvittoskrivare. Massvis med problem undviks (men ett par nya uppstår, t.ex. kassalådan kan inte öppnas med knappen "Öppna kassalåda" om kassalådan är kopplad till skrivaren och en drivrutin används [lösning: koppla lådan till en egen port]). Denna del handlar om när inte någon drivare används.

Kvittoskrivare, Rutin 841 Skrivare

Följande fält är speciellt viktiga.

SKRIVARE

Här väljs Utskrift till fil.

PAPPERSTYP

Mycket viktigt att en papperstyp med längden=0 (noll) anges.

FILNAMN

Här anges den port som skrivaren är kopplad till. Exempelvis COM1 eller LPT1.

START/SLUT-KOD

Dessa koder används för att koppla in/ur kunddisplay eller till att få skrivaren att klippa. Dessa koder är beroende av vilken typ/modell av skrivare det är samt om och vilken kunddisplay som används. Det finns ingen standard, trots att många hävdar det. Se [eget avsnitt](#) för några vanliga styrkoder.

Kunddisplay och Kassalåda, allmänt

Dessa brukar kopplas till kontakter på kvittoskrivaren (och sitter med andra ord på samma datorport som skrivaren) men kan kopplas till egen datorport (vilket rekommenderas om en drivrutin används för skrivaren).

Kunddisplay och Kassalåda, Rutin 872 Arbetsplatser

Välj aktuell arbetsplats i rutin 872 Arbetsplatser och välj flik Kassautrustning. Följande viktiga fält finns på denna flik.

LÅDÖPPNING (PORT)

Anger till vilken port kassalådan är ansluten. Oftast är den kopplad till skrivaren, då ska porten som skrivaren är kopplad till anges (COM1 , LPT1 ...)

LÅDÖPPNING (SYSTEMKOMMANDO)

Här anges styrkoden (decimalt, separerat med komma) för att öppna kassalådan. Dessa koder är beroende av vilken skrivare som är ansluten. Se [eget avsnitt](#) för detaljer.

DISPLAY (DISPLAY)

I detta fält anges den modell av kunddisplay som är ansluten. Fältet är sökbart. Möjlighet finns att lägga upp eller förändra kunddisplayer i rutin 3183.

Unikum levererar med följande kunddisplayer

SCD400 avser stöd för kunddisplay STAR SCD400 från Secus eller Origum.

DMD101 avser stöd för kunddisplay Epson DM-D101 II från Symtech eller PC-Pos.

JT8003 avser stöd för kunddisplay Jarltech model 8003 (okänd leverantör)

Tips

Om ovan modeller saknas använd knappen Återställ reg i rutin 3183.

DISPLAY (PORT)

Anger till vilken port kunddisplay är ansluten. Oftast är den kopplad till skrivaren, då ska porten som skrivaren är kopplad till anges (COM1 , LPT1 ...)

DISPLAY (TEXTSET)

Anger vilket textset som ska användas. Fältet är sökbart. Själva Textset läggs upp/ändras i rutin 3184 samt texterna redigeras i rutin 3185.

Tips

Om Textset saknas använd knappen Återställ reg i rutin 3185. Detta kommando återställer Textset samt tillhörande texter.

Koppling över Citrix/TerminalServer

Sammanfattning

Lokal utrustning (som är kopplad till klienten) kan ställa till problem vid körning över Citrix eller TerminalServer. Nedan visas några problem.

Om en drivrutin finns till den lokala utrustningen ska drivrutinen installeras både på servern och i den lokala klienten. Detta för att servern ska använda rätt drivrutin. Speciellt viktigt är detta då en "udda" (en drivrutin som inte följer med operativsystemet) används (typiskt kvittoskrivare).

För utrustning där drivrutin saknas (eller ni inte vill använda den) krävs det att ni använder Citrix eller Microsofts TerminalServer modell Windows 2003 (tidigare fungerar inte). På dessa kan lokala portar exporteras (görs tillgängliga på servern).

Frågor och svar

Vanliga frågor om kringutrustning och kassarelaterade frågor.

Allmänt

KVITTOT BLIR VÄLDIGT LÅNGT ELLER DELAS I TVÅ ELLER FLERA DELAR!

Det finns två sätt där detta kan hända.

1. En papperstyp med en papperslängd som skiljer sig från 0 (noll) används.
2. Delformatet FOT används. Använd delformat TOTAL i stället.

KASSALÅDAN ÖPPNAS INTE TROTS ATT ALLT SER KORREKT UT?

Detta kan bero på att signalen som skickas till kassalådan är för svag och/eller för kort.

1. Ändra längden på pulsen [endast om lådan kopplas till skrivaren] (se manual för respektive skrivare).
2. Vissa bärbara datorer orkar inte driva reläet som sitter i kassalådan. Byt till stationär dator.
3. Om kassalådan är kopplad till skrivaren samt en drivrutin används för skrivaren så fungerar inte knappen/funktionen "Öppna lådan". Det finns kassalådor som kopplas till egen port, dessa bör användas om ni planerar att använda en drivrutin för skrivaren.

HUR KOMMER JAG ÅT SKRIVARENS INBYGGDA FONTER/TECKENSNITT?

1. Om ni inte använder en drivrutin för skrivaren så får ni tillfälligtvis installera en nu.
2. Markera denna skrivare som Windows standardskrivare.
3. Skrivarens inbyggda fonter/teckensnitt är nu valbara i rapportgeneratormen.
4. Avinstallera drivaren om ni så önskar samt ändra eventuellt standardskrivare.

JAG FÅR EN DIFFERENS I AVSTÄMNINGEN, VAD GÖR JAG NU?

1. Leta reda på varför du får en differens. Har du missat att räkna checkarna?
2. Ange "rätt" summa i fältet Justerad sum: för aktuellt betalningssätt.
3. Skriv en kommentar i fältet Anmärkning:

Du blir inte av med differensen, men den är förklarad.

Styrkoder för skrivare med mera

Nedan visas några vanliga styrkoder för utrustning som anges i Pyramids rutin 3183 Display. Informationen är hämtad från manualen för respektive utrustning. Dessa kan hämtas på Internet. Det enda som kan uppfattas som svårt är att översätta styrkoder från hexadecimalt bas till decimalt.

Det finns så många olika skrivare att här endast ges en allmän beskrivning av vilka koder som troligen behövs.

Svenska tecken på kvittot**EXEMPEL 1. SVENSKA TECKEN FÖR STAR TSP-400**

FUNCTION Select international character set

CODE <ESC> "R" n

HEX 1B 52 n

REMARKS Selects an international character set according to the value of n, as shown below:

n Character set

0 U.S.A.

1 France

2 Germany

3 England

4 Denmark I

5 Sweden

6 Italy

...

12 Latin America

Lämpligtvis bör vi använda styrsekvensen (hexadecimalt) 1B 52 5. Översättning till decimal bas blir

1B 1*16 + 11 (A=10, B=11, ...)=27

52 5*16 + 2 =82

5 0*16 + 5 =5

Med andra ord sekvensen 27,82,5. Detta bör läggas i fältet startkod.

Klippning av kvittot

En del skrivare har en inbyggd sax som klipper av kvittot när kvittot är klart. Detta sker inte av sig självt utan även här gäller det att hitta "rätt" styrsekvens.

EXEMPEL: KLIPPNING AV KVITTOT FÖR EPSON TM-T88 II

[Name] Select cut mode and cut paper

[Format]

ASCII	GS V m
Hex	1D 56 m
Decimal	29 86 m

[Description] Select a paper cutting mode using m and then cut the paper, as follows:

m Function

0 Executes a full cut (cuts the paper completely).

1 Executes a partial cut (one point left uncut).

I detta fall slipper vi räkna hexadecimala värdet till decimalt men gör det för tydlighetens skull.

1D $1 \cdot 16 + 13 (D=13) = 29$

56 $5 \cdot 16 + 6 = 86$

0/1 (m-värdet) $0 \cdot 16 + 0$ el $1 = 0$ eller 1

Med andra ord styrsekvensen 29,86,0 eller 29,86,1 ska användas i detta fall. Lämpligt att lägga denna styrsekvens som slutkod

Kunddisplay, Rutin 3183 Display

Det vanligaste sättet att koppla in en kunddisplay är att koppla den till kvittoskrivaren. Detta betyder att data skickas till samma dataport men ska till antingen kunddisplayen eller till skrivaren.

Nedan visas hur detta går till.

Följande är hämtat från manualen till STAR SCD-400 (kunddisplay).

EXEMPEL: STAR SCD-400 KOPPLAD TILL SKRIVAREN

7. Select the drive ON/OFF setting (This command feature is for Y cable printer connection only)

Printer ON command

Computer: ESC 'G'

ASCII: (1BH) (47H)

Printer OFF command

Computer: ESC 'S'

ASCII: (1BH) (53H)

Med "Printer ON" menas att skrivaren tar hand om all data som kommer (displayen tar inget).

På motsvarande sätt betyder "Printer OFF" att kunddisplayen tar hand om all data och skrivaren är tyst.

Tips

Bokstaven 'H' i 1BH anger att det är skrivet i basen 16 (hexadecimalt) kan även anges 1BH eller 1B16

Omvandling till decimalt

1B $1 \cdot 16 + 11 (B=11) = 27$

47 $4 \cdot 16 + 7 = 71$

53 $5 \cdot 16 + 3 = 83$

Som startkod (allra först) på skrivaren vill vi aktivera skrivaren (och stänga kunddisplayen). Med andra ord använder vi styrsekvensen 27,71. Som slutkod det vill säga efter utskrift kan vi aktivera kunddisplayen med styrsekvensen 27,83

Öppna kassalådan

Ofta är det praktiskt att kassalådan öppnas i anslutning till utskrift av kvitto. Detta styrs via rutin 872 Arbetsplatser. Här finns information om hur det går till.

Oftast kopplas kassalådan till ett uttag på skrivaren. Detta betyder att styrsekvensen för att öppna kassalådan finns i manualen till kvittoskrivaren. Den styrsekvens som finns i kvittoskrivarmanualen ska användas vid denna typ av koppling.

Ett annat sätt är koppla kassalådan till en egen port på datorn. I detta fall kan vilken styrkod som helt fungera. Anledningen till detta är att den elektroniska öppningen styrs av ett relä, som i praktiken endast vill ha lite spänning.

EXEMPEL: ÖPPNING AV KASSALÅDA KOPPLAD TILL SKRIVARE

Nedan är hämtat från manualen till Citizen CBM-1000 (kvittoskrivare)

[Function] Outputting specified pulse in real-time.

[Code] <10>H<14>H<n><m><t>

[Range] n=1, m=0,1

1=t=8

[Outline] A signal specified with "t" is output to the connector pin specified with "m".

m Connector pin

0 Pin No. 2 of drawer Kick-Out Connector

1 Pin No. 5 of drawer Kick-Out Connector

[Details]

On-time and off-time are set at $t \times 100$ msec, respectively.

Återigen betyder H:et efter t.ex. <10> att 10 är i basen 16 (hexadecimalt).

Lämpligt värde på "t" är t.ex. 3. Här får man testa. Styrsekvensen är hexadecimalt 10 14 1 (n är alltid = 1) 0/1 (m kan vara 0 eller 1) 3 (värdet på t).

10 $1 \times 16 + 0 = 16$ (decimalt)

14 $1 \times 16 + 4 = 18$

Detta ger styrsekvensen 16,18,1,0,3 eller 16,18,1,1,3

Lagerplatser/batch

Vissa severutiner måste köras vid uppdatering från Pyramidversioner äldre än 3.37. Andra är valfria. Läs mer nedan.

Sevelplk

Vid uppgradering från Pyramidversioner tidigare än 3.37A måste SEVELPLK köras om funktionen Lagerhotell används. Körs via rutin 870. Värde som finns i Kundinfo 1 läggs i Lagerhotell och Kundinfo 1 töms. Lagerhotell används vid utskrift av debiteringsunderlag för Lagerhotell istället för Kundinfo 1.

Sevelpl2

Måste köras när modul Lagerplatser/Batch installeras i efterhand. Körs via rutin 870, knappen Specialprogram. Skapar saldoboster i lagerplatsregistret för de artiklar som omfattas av lagerplatshantering.

Sevelpl1

Valfri. Körs när modul Lagerplatser/Batch installeras i efterhand. Körs via rutin 870. Märker alla lagerförda artiklar som lagerplatsartiklar.

Sevelplp

Valfri. Körs via rutin 870. Sätter inköpspris på lagerplats/batch. Används om egenskapen inköpspris från batch sätts i efterhand.

Sevelpln

Valfri. Körs via rutin 870. Initierar batchnummerserier för artiklar

Mobile Office Win Edition

Viktigt vid uppgradering!

För att kunna köra Mobile Office Offline måste data laddas ner till Offline-miljön via knappen Ladda ner som öppnar dialogen "Ladda ner data från PBS till Mobile Office". I Mobile Office Online via nätverk innehåller verktygslisten knappen "Ladda ner" vilken är tillgänglig Online via lokalt nätverk (LAN) samt Online via Internet.

Dialogen "Ladda ner data från PBS till Mobile Office" har vid första inloggningen enbart knappen "Ersätt all data" tillgänglig, eftersom en komplett nerladdning/återställning krävs innan Mobile Office kan användas Offline. För att grunddata, en eventuell programuppdatering, servicepack eller anpassningar ska laddas ner måste "Ersätt all data" väljas.

Obs!

Innan ny version installeras ska eventuella offline-arbeten som önskas överföras till PBS laddas upp. När servicepaket sedan installerats i PBS ska en ny komplett nerladdning via "Ersätt all data" göras.

Kompletteringsnerladdning ska alltså ses som ett sätt att hålla sin Offline-miljö så uppdaterad som möjligt mellan de totala nerladdningarna som görs via "Ersätt all data".

"Hämta PTC-fil" används för att hämta en nerladdningsfil som skapats via PTC. Läs om PTC-uppdrag i F1-hjälp för System.

När en PTC-genererad nerladdningsfil finns att hämta visas ett meddelande vid inloggning online. Meddelandet visas inte då PTC-filen bifogats ett e-postmeddelande och filen lästs in Offline.

Obs!

I rutin 791 Egenskaper Mobile Office väljs vilka ändringar i Mobile Office offline som ska överföras vid uppladdning till Pyramid. Ändringar som gjorts på fält/datanr som INTE har valts där, kommer INTE att överföras.

Om modul M-rapportering används måste kryssrutan "Möjlighet att ändra i orderhuvud på serviceorder" i Mobile Office Inställningar ha markerats och datafält valts i rutin 791 Egenskaper Mobile Office, för att ändringar i orderhuvud på serviceorder ska föras över från offline till online

Nyinstallation av Mobile Office-klient

Installationsprogrammet för Mobile Office klienten, mininstall.exe finns i Pyramidkatalogen. Installationsprogrammet installerar en klient lokalt på datorn och skapar en genväg på skrivbordet.

Obs!

Notera att Mobile Office klienten ska installeras lokalt på alla de arbetsplatser/datorer där Mobile Office ska användas, inte till en nätverksenhet.

Installation ute på fält

I lägen då du befinner dig ute i fält och bara har tillgång till Internet behöver du en annan lösning: besök www.unikum.se, [Kundsupport](#), [Servicepack](#) och välj Servicepack 3.40B där du kan ladda ner och köra senast släppta installationsfil för klienten. Klienten kan laddas ner antingen som självexpanderande fil (exe-fil) eller som zip-fil.

Installationsprogrammet installerar en klient lokalt på datorn och skapar en genväg på skrivbordet. Notera att Mobile Office klienten ska installeras lokalt på alla de arbetsplatser/datorer där Mobile Office ska användas, inte till en nätverksenhet.

ANGE INTERNETADRESS

Efter installation ska korrekt Internetadress till webbservern anges i inställningarna för Mobile Office. I inloggningsdialogen, klicka på knappen "Inställningar" och välj fliken Internet. Sedan är installationen klar.

Installation av engelsk version

På www.unikum.se, [Kundsupport](#), [Servicepack](#) under Servicepack 3.40B finns senast släppta installationsfil för engelsk version av klienten tillgänglig för nerladdning. Engelsk version kan endast hämtas via webben. Kör programmet direkt eller spara ner programmet till MSETUP. Kör därefter filen m-office.exe.

ONLINE VIA INTERNET

Efter installation, logga in Online via Internet. Klicka på knappen "Settings". På fliken Company, klicka på listpilen i listboxen för att välja "Specify path to PBS".

Välj den Pyramid som ska kopplas samman med den nya Mobile Office-installationen och ange signatur.

På fliken "Internet" anges korrekt Internetadress till webbservern. Sedan är installationen klar för inloggning via Internet.

ONLINE VIA NÄTVERKET OCH OFFLINE

Om den engelska Mobile Office installation även ska användas Online via nätverket och Offline måste inloggning och inställning ske både Online via nätverket (LAN) och Offline.


I inloggningsdialogen för Online/Offline, klicka på knappen "Advanced". I gruppboxen "Other options", klicka på knappen "Edit", skriv in -NEN och tryck Enter vidare till Exit för att spara ändringen. Logga därefter in direkt så att inställningarna sparas.

För att få med alla programfiler, logga in Online via nätverket och gör en total nerladdning. Därefter är installationen klar för inloggning Online via nätverket respektive Offline.

Mobile Office Online via Internet

FÖR ATT KUNNA KÖRA MOBILE OFFICE VIA INTERNET KRÄVS:

- WTS-tjänst, som köps separat från Unikum Datasystem AB.
- JMail, som följer med Pyramidinstallationen.
- IIS-tillägg, som följer med Pyramidinstallationen.
- Internet Information Server från Microsoft.



CHECKLISTA

- Domän för Mobile Office
- Domän upplagd i DNS
- WTS-tjänst, IIS-tillägg
- Installera JMail på WTS-dator
- Lägg upp e-postprofiler på WTS-datorn
- Konfigurera Exchange/e-postserver
- Konfigurera Outlook
- Tillåt IIS-tillägget i IIS6
- Konfigurera Mobile Officeklienten

WTS -Installation och konfiguration av Mobile Office

Mobile Office består av tre delar: WTS-tjänst, IIS-tillägg och Mobile Office klienten. WTS-tjänst och IIS-tillägg används enbart vid körning Online via Internet.

Viktigt!

Om WTS-datorn är en separat dator, måste Mobile Office klienten vara installerad även där.

WINDOWS

För att möjliggöra åtkomst av dokument lagrade genom Pyramid CRM/Säljstöd (ex aktiviteter) måste tjänsten ha samma mappningar som när Pyramid körs normalt. Detta görs i registret och WTS-tjänsten kommer då att mappa samma enheter när den startar.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unikum\WtsMap

Strängvärde: Enhetsnamn Data: Nätverksökväg

Exempel

Värde: G: Data: [\\Lund-server\PBS](#)

WTS-TJÄNSTEN

Installera Pyramid som vanligt med Mobile Office modulen.


WTS-tjänsten installeras på den dator som ska agera WTS-server. Installationsprogrammet finns i .\pyramid\wts\service och heter wtsservice.exe.

Ange därefter vilken användare WTS-tjänsten ska logga in som, ex foretagsdomain\wtsservice. En användare med minst "ändra"-behörighet i Pyramidkatalogen, som också är administratör lokalt på WTS-datorn, måste användas.

Ange sökvägen till Pyramid. Om Pyramid ligger på en nätverksenhet rekommenderas att UNC-sökvägar används, ex [\\server\pyramid\339a\](#). Wts-installationen visar vilka bolag (databibliotek) som finns upplagda under Pyramid. Endast ett av dessa kan väljas. Wts-tjänstens typ av service sätts till Mobile Office.

Ställ in vilka portar WTS-tjänsten och Mobile Office ska svara på i InstallShield Wizard. Fälten är ifyllda med standardportarna för dessa, men kan ändras vid behov. Kontrollera att de portar som väljs är lediga. För att kontrollera detta kan t.ex. kommandot netstat -an användas. Det körs i kommandotolken. Ett annat program är TCPView, som kommer från <http://www.sysinternals.com>.

Under "Felrapportering" ställs information om e-postservern in, för att WTS-tjänsten ska kunna skicka e-post vid fel till exempelvis er systemadministratör.





Dialog som visas därefter innehåller översiktlig information om de val som gjorts. Kontrollera att alla inställningar stämmer och välj nästa för att gå vidare och avsluta installationen.

Obs!

Endast en WTS-tjänst per datakatalog

All kommunikation mellan WTS-tjänsten och webbservern, IIS-tillägg, sker med hjälp av tcp/ip. För att ändra portar i efterhand gå in under hantera och tjänster och öppna egenskaper för WTS-tjänsten.

I bilderna nedan visas alla inställningar som görs vid installationen.



Dessa finns också i registret under

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WTS Service\Parameters

JMAIL

Jmail är en e-postkomponent som används för att skicka e-post. Mer information om Jmail finns på www.dimac.se


För att WTS:en ska kunna skicka e-post måste Jmail installeras på WTS-datorn. Installationsfilen, jmail.exe, finns i .\PBS\setup. Smtip-servern som ska användas för e-post i Mobile Office måste tillåta mail-relaying från WTS-datorn och får inte kräva autentisering, dvs. inga användar- och lösenuppgifter får krävas.

OUTLOOK OCH EXCHANGE

För att Mobile Office ska kunna visa användarens e-post i Mobile Office över Internet, måste WTS-tjänsten ha tillgång till Pyramid/Mobile Officeanvändarens postlåda.

Logga in med samma användare som tjänsten körs med på WTS-datorn och skapa en profil per Mobile Office användare i Outlook. Detta kan göras i kontrollpanelen -> e-post. Profilen ska heta m-office xx, där xx är användarens signatur i Pyramid. Detta måste göras för varje Mobile Office användare.

Logga in som Mobile Office-användare och starta Microsoft Outlook två gånger! Det är viktigt att Outlook verkligen startas två gånger.



Obs!

Exchange 2007/2010/2013 kan inte installeras på samma dator som WTS-tjänst/Mobile Office körs.

INSTÄLLNING FÖR SERVER

På e-postservern måste säkerheten ställas in så att WTS-tjänstens användare kan komma åt postlådorna på server. Endast den e-post som finns på servern och i inkorgen syns i Mobile Office.

ANDRA E-POSTSYSTEM

Det finns andra e-postsystem som Lotus, Groupwise, Eudora m.fl.

Kravet för Mobile Office är att e-postsystemen är MAPI-baserade.

I senaste versionen av Lotus (6.x) är stödet för full MAPI borttaget. En Outlook-klient måste installeras och Lotustillägget "Domino Access for Microsoft Outlook" anges. Notera att detta bara gäller då e-post läses via Mobile Office. Det gäller alltså inte PBS.


WEBBSERVER

Mobile Office kan köras mot antingen ett IIS-tillägg. Tillägget tar emot förfrågningar från klienter. All kommunikation mellan Mobile Office-klienter och webbservern sker på port 80, http. Kommunikationen från webbservern till WTS-datorn startar på port 2024 och fortsätter på 5000, 5001 osv. beroende på hur många klienter som ansluter samtidigt. Då portar också skapas dynamiskt måste brandväggen mellan webbserver och WTS-dator tillåta alla portar. Endast port 80 ska vara öppen mot Internet. Det är endast på port 80 användarna ute ansluter.


INSTALLATION AV IIS-TILLÄGG

Installationsprogrammet för tillägget, IISSETUP.EXE, finns i Pyramidkatalogen under \wts\iis. Programmet installerar tillägget och sätter de rättigheter som behövs för att köra Mobile Office över Internet.

Välj vilken webbplats tillägget ska läggas under. I rullgardinslisten visas alla tillgängliga webbplatser på webbservern.




Ange fysisk katalog för tillägget. Katalogen som väljs här blir en underkatalog till webbplatsens arbetskatalog, tex c:\inetpub\webbplats\m-office.



Välj katalog för tilläggets loggfil. Standard är c:\windows\system32\logfiles, men vilken fysisk katalog som helst på servern kan anges.

Fyll i IP-adress eller DNS-namn på den dator där WTS-tjänsten är installerad.




Ange portarna för WTS-tjänst och för en-användarmotorn, wtse. Standardportarna för dessa är förfyllda; 2024 för WTS-tjänsten och 5000 för en-användarporten.

Installationsprogrammet installerar ett testverktyg för kontroll av kommunikation mellan WTS-tjänst och IIS-tillägget. Välj den katalog där testverktyget ska läggas. Som standard väljs c:\program\unikum.

Inställningarna för tillägget sparas i en ini-fil. Denna placeras av installationsprogrammet i samma katalog som själva tillägget. Syntaxen i ini-filen visas nedan. Ändringar kan göras direkt i filen när behov finnes.

```
[settings]
; dator lund-iis6 (Kommentar inledes med semikolon)
WtsServiceAddr=127.0.0.1
WtsServicePort=5000
SupportPort=2025
Inställningarna för tillägget visas under http://sitenamn/wtsiis.dll.
```




FLERA TILLÄGG


Det är möjligt att ha flera tillägg installerade på samma server. Detta är endast intressant om det finns flera Pyramider. Kör installationsprogrammet en gång per webbplats som ska köra Mobile Office.

MOBILE OFFICE-KLIENTEN


För att klienten ska kunna ansluta måste adress anges i Mobile Officeklienten. Välj Online via Internet.



Klicka på knappen Inställningar.



Ställ in http-adressen till Mobile Officesidan. I protokoll ska HTTP vara valt.



Katalogstruktur PBS

Pyramid\pydata\m-office

Här läggs filer som ska laddas upp till PBS.

Följande tabell beskriver filformaten och deras användningsområden:

xnn.ini	Innehåller information om nerladdning/uppladdning för användare med prefix nn
sxnn0001.ptp	uppladdningsfil med löpnummer 1 från användare med prefix nn som väntar på att bli inläst i PBS.
sxnn0001.zip	Innehåller dokument som väntar på att laddas upp.
sxnn0001.txt	Beskrivning av ovanstående uppladdningsfiler.

pyramid\pydata\m-office\old

När uppladdningsfilerna är behandlade flyttas de hit.

pyramid\pydata\m-office\doc\sign

Dokument som inte kunnat laddas upp pga. att de även ändrats i PBS läggs här.

pyramid\pydata\logg\moffice\

Här finns loggfiler som skapas vid inläsning av uppladdningsfiler.

Katalogstruktur Mobile Office Offline

c:\m-office

(normalt, den sökväg som anges vid Mobile Office-installation)

Följande tabell beskriver filformaten och deras användningsområden:

m-office.ini	Innehåller inställningar för Mobile Office
rxnn0001.ptp	Nerladdningsfil (ersätt all data) som ännu ej är inläst.
cxnn0001.ptp	Kompletteringsfil som ännu ej är inläst.
sxnn0001.ptp sxnn0001.txt sxnn0001.zip	Uppladdningsfiler som ännu inte kopierats (eller e-postats) till PBS

c:\m-office\old

När uppladdningsfilerna är kopierade till PBS flyttas dom hit.

c:\m-office\m-doc

Dokument (kopplade till aktivitet) ligger här.

Information rörande Citrix/Terminal Server

För att Mobile Office ska fungera på Citrix måste Citrixserverns lokala diskar vara omdirigerade till enhetsbokstav N:/ eller efterföljande bokstäver i alfabetet.

När användaren ansluter till Citrixservern ska de lokala diskarna visas som c:/, d:/ osv.

För att köra Mobile Office Online via nätverk över Citrix/Terminal Server krävs att vissa OLE-objekt är installerade. Detta görs enklast genom att installera en Mobile Office klient på Citrix/Terminal Serverdatorn.

Alternativet är att registrera OLE-objekten manuellt, eftersom OLE-objekten måste finnas. Följande OLE-objekt används av Mobile Office:

Ctdate.ocx	version 5
Flash Player	(Macromedia)
Ctmday.ocx	version 5

Notera.

Det går att ange startargument till m-office.exe enligt nedan:

-X[O | L | I]

O = Offline

L = LAN

I = INET

ex:

m-office.exe -xli

gör endast alternativen LAN och INET tillgängliga

Mobile Office Web Edition, Phone Edition samt PDA Solutions, med IIS7,IIS7.5, IIS8 och IIS8.5

Installation av IIS

Internet Information Server 7,7.5, 8 och 8.5 (hädanefter refererad till som IIS) som ingår i Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows Server 2008, Windows server 2008R2, Windows server 2012 och Windows server 2012R2 skiljer sig från tidigare versioner av IIS på så sätt att var och en av de komponenter som behövs aktivt måste väljas.

I följande avsnitt beskrivs de olika komponenter som Mobile Office Web Edition/Phone Edition/PDA Solutions är beroende av och hur de installeras i IIS 7 och senare.

Vid installation av IIS på webbservern ska tilläggen installeras, se avsnitt ”Installera komponenter på Windows server...” beroende på den version som körs.

Om tilläggen inte är installerade kommer inte miljöerna för Web Edition/Phone Edition/PDA Solutions att fungera.

Obs!

Unikum ger inte support på installation eller konfiguration av Microsoft IIS.

.Net Framework 2.0 måste installeras.

Om IP version 6 inte används, ska den stängas av.

Installationsprogram för Mobile Office Web Edition, Phone Edition samt PDA Solutions

Alla Pyramids installationsprogram för Mobile Office Web Edition, Phone Edition, samt PDA Solutions är skrivna för att fungera med IIS 5 eller 6 och är baserade på att de kan läsa och skriva konfigurationen för IIS via ADSI.

Att installera IIS-komponenter


På Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 läggs komponenterna till i Start / Kontrollpanelen / Program och funktioner, välj Aktivera eller Inaktivera Windowsfunktioner.

Notera dock att de komponenter som Mobile Office Web Edition/ Phone Edition/PDA Solutions behöver, inte finns med i Home Basic och Starter Edition för Windows Vista, Windows 7 och Windows 8.

Installera komponent på Windows Server 2008 och Windows Server 2008R2


Följande visar hur respektive komponent läggs till i Windows Server 2008, Windows 2008R2. Välj Start / Server Manager. Se först till att rollen Web Server (IIS) är installerad.

Under rubriken Web Server (IIS), klicka på Add Role Service.



Server Manager i Windows Server som visar att rollen Web Server (IIS) är installerad. Klicka på "Add Role Service" till höger för att lägga till en eller flera av de komponenter som behövs.


Komponenten ”IIS 6 Metabase Compatibility” krävs för att installationsprogrammen ska fungera.



I guiden ”Add Role Services”, markera kryssrutan för IIS 6 Metabase Compatibility.

Mobile Office IIS-tillägg

IIS-tillägget, för att kunna köra Mobile Office Online via Internet genom att använda en http-adress, är en så kallad ISAPI Extension. Detta kräver därför att stödet för ISAPI Extension är installerat i IIS 7 o 7.5.




I guiden ”Add Role Services”, markera kryssrutan för ISAPI Extensions. Det krävs för att kunna använda de Mobile Office IIS-tillägg som gör det möjligt att köra Mobile Office Online via Internet med http-adress.

Aktivera stöd för ASP.NET

Applikationerna Mobile OfficeWeb Edition, Phone Edition samt PDA Solutions är utvecklade i ASP.NET och kräver därför att stödet för ASP.NET är installerat i IIS 7 o 7.5.

I Windows Vista och nyare och Windows Server 2008 och nyare finns .Net Framework 2.0 installerat.





I guiden ”Add Role Services”, markera kryssrutan för ASP.NET för att kunna använda Mobile Office Web Edition, Phone Edition eller PDA Solutions.

Notera att när ASP.NET väljs, kommer ett antal andra komponenter som ASP.NET är beroende av också att markeras, däribland ISAPI Extensions.


Installera komponenter på Windows Server 2012 och Windows Server 2012R2

Här beskrivs hur respektive komponent läggs till i Windows Server 2012, Windows 2012R2.


Välj Server Manager på aktivitetsfältet. Kontrollera först att rollen ”Web Server” (IIS) och ”.Net Framework 3.5 feature” är installerad. I menyn överst till höger, välj ”Manage”. Här väljs sedan ”Add Roles and Features”.




I dialogen Add Roles and Features under Before You begin, klicka på Nästa.



Under Installation Type markeras ”Role-based or feature-based installation”. Klicka på Nästa.




Under Server Selection väljs på vilken server som tilläggen ska installeras. Klicka på Nästa.



Under Server Roles markeras kryssrutan för IIS 6 Metabase Compatibility.

Mobile Office IIS-tillägg

IIS-tillägget för att kunna köra Mobile Office Online via Internet genom att använda en http-adress är en så kallad ISAPI Extension. Detta kräver därför att stödet för ISAPI Extension är installerat i IIS8.




I guiden ”Add Role Features Wizard” under Server Roles, markeras kryssrutan för ISAPI Extensions för att kunna använda Mobile Office IIS-tillägg som gör det möjligt att köra Mobile Office Online via Internet med http-adress.

Aktivera stöd för .NET Extensibility 3.5


Applikationerna Mobile OfficeWeb Edition, Phone Edition samt PDA Solutions är utvecklade i ASP.NET och kräver därför att stödet för ASP.NET är installerat i IIS 7 eller senare.

I Windows Vista och nyare och Windows Server 2008 och nyare finns .Net Framework 2.0 installerat.



I guiden ”Add Role Features Wizard” under Server Roles, markeras kryssrutan för ASP.NET för att kunna använda Mobile Office Phone Edition, Mobile Office Web Edition eller PDA Solutions.


Notera att när ASP.NET väljs, kommer ett antal andra komponenter som ASP.NET är beroende av också att markeras, däribland ISAPI Extensions.



I guiden ”Add Role Features Wizard” under Web Server Role (IIS), Role Services, markeras kryssrutan för Static Content och Static Content Compression. Detta krävs för att kunna använda de Mobile Office IIS-tillägg som gör det möjligt att köra Mobile Office Online via Internet med http-adress.

IIS – Anslutning av webbplats

Anslut en ny webbplats genom att högerklicka på Webbplatser under Anslutningar.



Fyll i följande uppgifter:

NAMN PÅ WEBBPLATS:

Skriv in namnet på vad din webbplats ska heta.


FYSISK SÖKVÄG:


skriv in sökvägen till där hemma katalogen till din webbsida finns t.ex
c:\inetpub\wwwroot\sitensnamn\

VÄRDNAMN:


Skriv in namnet på din värd (Oftast samma som webbplatsen)

När uppgifterna är ifyllda, klicka på OK. När webbplatsen lagts till skapas det automatisk en programpol med samma namn som sajten.







Kontrollera vilken programpool som används



Gå in på den programpoolen som används på site och kontrollera att .Net 2.0 används samt att programpoolen använder 32 bitars läge.




För att kontrollera att tilläget .Net 2.0 är tillåtet, dubbelklicka på "ISAPI and CGI Restrictions".



Om tillägget .Net 2.0 inte finns här måste du manuellt lägga till detta aspnet_isapi.dll. Filen finns under c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\

Obs!

Gruppen IIS_IUSRS (Domännamn\IIS_IUSRS) måste ha Ändra-rättigheter på sajtens hemmamapp.



Koppla webbplatsen till DNS (Domain Name Server)

Webbplatsen som lagts till enligt instruktion måste även läggas till på DNS servern för att det ska vara möjligt att surfa till webbplatsen.

Obs!


Unikum ger ingen support på DNS.

För att testa att kopplingen till webbplatsen fungerar kan sidan läggas till i host filen som finns i `c:\windows\system32\drivers\etc\`

Installationsprogram Webbserver - Mobile Office Web Edition


Installationsprogrammet för webbservern till Mobile Office Web Edition finns i \PBS\wts\service\mwesetup.exe när installation av modulen har gjorts i Pyramid.

Kopiera programmet till webbservern och starta det. Installationsprogrammet tar hand om både installation för Mobile Office Web Edition, Phone Edition och PDA Solutions.




I dialogen ovan väljs Mobile Office Web Edition.

Därefter anges webbplatsen varifrån Mobile Office Web Edition ska köras.




Det går att använda en SSL på den webbplats som ska användas till Mobile Office Web Edition. En länk till Eniro i Mobile Office Web Edition kommer att fråga om tillförlitliga och inte tillförlitliga objekt. Det är endast denna länk som inte är en komplett https-sida.




I dialogen ovan anges katalog i webbplatsen och var loggfilen för applikationen ska finnas.

Det som anges som katalognamn kommer att ingå som en del i hyperlänken, t.ex. <http://341.local/web> eller <https://341.local/web>, enligt exempel från bilderna ovan. Det går även att installera Web Edition direkt i roten på webbplatsen, den fysiska mappen blir då enbart /.

Standard för logg-katalog är katalogen där IIS lägger sina logg-filer. Den kan ändras efter behov.



Ange om applikationen ska köra i annan applikationspool (programpool) än standard (DefaultAppPool).



Ange var WTS-tjänsten finns.

Ange IP-adress eller DNS-namn på den dator där WTS-tjänsten är installerad. Ange även den port varifrån WTS-tjänsten lyssnar på Mobile Office Web Editions kommunikation. Se avsnitt för installation av WTS-tjänst längre fram i detta dokument.


För de tillfällen då användare blir automatiskt utloggade för snabbt, kan önskad tid anges i filen web.config. Värdet som styr tiden för hur länge en användarsession lever heter <sessionstate timeout="20">. Standardvärdet är 20 minuter.

Installationsprogram Webbserver - Phone Edition


Detta avsnitt beskriver vad som behöver installeras och konfigureras för att använda Phone Edition. Dokumentationen förutsätter att Mobile Office via Internet är installerad och konfigurerad. Se tidigare avsnitt i denna handbok.

Installation av Phone Edition

Installationsprogrammet för webbserver av Phone Edition finns i \PBS\wts\service\mwesetup.exe sedan installation av modulen har utförts i Pyramid. Programmet installerar de komponenter som behövs för att köra Mobile Office via en mobiltelefon.




Välj den webbplats där tillägget ska placeras. Via listboxen visas alla tillgängliga webbplatser på webbservern.



Ange namnet på den virtuella katalog där Mobile Office Phone Edition-filerna ska ligga. Katalogen är en del av hela länken till Phone Edition, t.ex. www.unikum.se/phone. Se exemplet i bilden nedan. Ange även var loggfilerna för programmet ska placeras.



Skriv in IP-adress eller DNS-namn på den dator där WTS-tjänsten är installerad och det portnummer som är angivet för Mobile Office. Se exemplet i bilden nedan.



Inställningar på telefonen och webbläsaren

Phone Edition kan antingen användas från en vanlig Webbläsare på datorn, eller PDA, eller mobiltelefon via WAP. Vissa senare telefonmodeller har Webbläsare som klarar XHTML. Systemet upptäcker själv vilken typ som ansluts och genererar antingen WML, HTML, eller CHTML tillbaka till enheten.

Hur användaren går tillväga för att surfa på mobilen är givetvis beroende på vilken telefonmodell och abonnemang som används. Telefonen måste vara konfigurerad för WAP/WEB tjänster. Detta kan operatörens kundtjänst eller återförsäljare hjälpa till med. Adressen att surfa till är (vid installation enligt bildexemplet ovan):

<http://minwebbplats/phone>

Om direktinloggning önskas, kan signatur och lösen anges direkt på länken, i exemplet nedan står XX för signatur och lösen:

<http://minwebbplats/phone/krasp.aspx?dlg=htlogin.d&login=XX&passwd=XX>

Anges både "login" och "passwd" kommer användaren direkt till huvudmenyn. Om bara "login" anges stannar programmet och lösen måste manuellt fyllas i för inloggning.

Signatur och lösen är detsamma som i PBS inloggningen.

Vid användning av webbläsaren på datorn anges samma adress som ovan. Direktinloggning tillåts inte via webbläsare från dator.

Om högre säkerhet önskas kan SSL användas (under förutsättning att telefonen kan hantera certifikat).

Inställningar i PBS

Användaren måste vara registrerad i rutin 871 Användare med personliga licenser för Web edition/Mobile Office.


Installationsprogram Webbserver - PDA Solutions

Detta avsnitt beskriver vad som behöver installeras och konfigureras för att använda PDA Solutions.


3.40a servicepack 4 eller senare och .NET framework version 2 krävs.

Installationsprogrammet för webbserver av PDA finns i \PBS\wts\service\mwesetup.exe sedan installation av modulen har utförts i Pyramid.


Kopiera över programmet till webbservern och starta det. Programmet installerar de komponenter som behövs för att köra PDA Solutions.



I dialogen nedan väljs PDA solutions.



Ange webbplatsen varifrån PDA Solution ska köras.




Ange namnet på den virtuella katalog där PDA Solutions-filerna ska ligga. Katalogen är en del av hela länken till PDA Solutions, t.ex. www.unikum.se/pda.

Ange katalog i webbplatsen och var loggfilen för applikationen ska finnas.


Det som anges som katalognamn kommer att ingå som en del i hyperlänken, t.ex. <http://340.local/pda>, enligt exempel från bilden ovan. Det går även att lägga PDA direkt i roten på webbplatsen, den fysiska mappen blir då enbart /.

PDA:n kommer att gå mot defpda.aspx. Filen ska läggas till bland "Standarddokument" i egenskaper för webbplatsen.

Standard för logg-katalog är katalogen där IIS lägger sina logg-filer, men denna kan ändras efter behov.



Ange om applikationen ska köra i annan applikationspool (programpool) än standard (DefaultAppPool).



Ange var WTS-tjänsten finns.

Ange IP-adress eller DNS-namn på den dator där WTS-tjänsten är installerad. Ange även den port på vilken WTS-tjänsten lyssnar på PDA-applikationens kommunikation.

Skrivare i PDA Solutions

Utskrifter från PDA Solutions skapas av WTS-tjänsten och därför måste skrivare som ska vara åtkomliga från PDA-miljön vara inställda. Då skrivare inte kan installeras och konfigureras för lokalt systemkonto måste WTS-tjänsten som hanterar PDA-miljön köras med ett användarkonto. Detta användarkonto bör vara medlem i den lokala administratörsgruppen och det måste ha tillräckliga rättigheter i Pyramid-katalogen, dvs. minst behörighet att ändra filer.

Skrivare installeras på följande vis:

1. Logga in på WTS-datorn med det användarkonto som WTS-tjänsten körs med.
2. Installera de skrivare som ska vara tillgängliga för PDA-användarna i Windows.
3. Logga in i Pyramid på WTS-datorn och skapa en eller flera arbetsplatser för PDA-användarna om detta inte redan finns.
4. Starta rutin 841 Skrivare och expandera den aktuella arbetsplatsen under fliken inställningar med valet arbetsplats.
5. Öppna egenskapsdialogerna för de olika skrivarna och gör inställningar så att de inte pekar mot Windows standardskrivare, utan mot en skrivare som är installerad i Windows, alternativt en fil. Upprepa steg 4 och 5 för samtliga arbetsplatser som ska användas från PDA.
6. Logga in via en PDA och välj "System" och "Inställningar" för att slutligen växla till fliken "Skrivare". Här anger du den arbetsplats som ska gälla för den inloggade användaren. Välj också den standard etikettskrivare som ska vara förvald. Arbetsplatsinställningen sparas för varje användare i PDA.

WTS – installation och konfiguration

Installation av WTS för användning med Pyramids moduler Mobile Office Web Edition, Phone Edition samt PDA Solutions. För instruktioner om WTS för e-line, se längre fram i denna handbok.

Rekommendationer WTS-dator

REKOMMENDATIONER FÖR WTS-DATOR PÅ SERVER:

- Processor - Se Microsofts rekommendationer/krav.
- Operativsystem Windows Server 2003, Windows Server 2008R2 eller Windows Server 2012R2 .
- Ram minne - Varje startad WTS-motor använder mellan 40 och 80 MB av RAM-minnet.
- Användbar bildskärmsupplösning är 1024x768
- Grafik - möjlighet att använda 24-bitars färg.
- Pervasive Workgroup/klient krävs.

Tips!

Vid stora volymer/trafik rekommenderas dubbla WTS-tjänster. Notera att dessa tjänster inte bör vara placerade på samma server.

OBS!

En (1) WTS klarar av ca 50 sessioner.

Om WTS installeras på en separat dator, bör den placeras nära filservern i det lokala nätverket.

WTS-tjänst

Den instruktion som följer hanterar installation av en WTS-tjänst konfigurerad för Web Edition, Phone Edition samt PDA Solutions. För instruktioner om WTS för e-line, se längre fram i denna handbok.

ÖVERSIKT

WTS-tjänst är en Windows-tjänst som gör att flera WTS-motorer kan användas samtidigt. Den fördelar arbetet mellan motorerna och tilldelar portnummer.


WTS-motorn (WTSE.EXE) hanterar kommunikationen med webbservern. Motorn arbetar mot en TCP-port och tar emot samt utför kommandon från webbservern.

FÖLJANDE SKA KONFIGURERAS PÅ WTS-DATORN:


- Installation av Pervasive klient
- WTS-tjänst (WTS-Service).
- WTS-monitor.
- E-post.

INSTALLATION


WTS-tjänsten installeras med wtssetup.exe i \pyramid\wts\service på den dator som ska agera WTS-server.




InstallShield startar en guide för installationen.




Ange vilken katalogen WTS-tjänsten och de andra filerna ska installeras i. Standard är c:\Program Files(x86)\WTS.




Ange vilken användare WTS-tjänsten ska logga in som. Det måste vara en användare med minst "Ändra"-behörighet i Pyramid-katalogen och som är administratör lokalt på WTS-datorn.



Ange sökvägen till Pyramid. Om Pyramid ligger på en nätverksenhet ska UNC-sökvägar användas.




WTS-installationen visar vilka bolag som har skapats för Pyramiden. Endast ett bolag kan väljas.




Välj att installera WTS för M-Office/PDA Solution /Phone Edition genom att markera rutan.

Ange värden:

Inställning	Användning
Tjänstens port	Den port mot vilken tjänsten ska svara. Standard är 2024.
WTSE basport	Första WTS-motorns portnummer.(Använd enbart om e-handeln används)
Antal WTSE	Antal WTS-motorer som ska vara igång. Standard är 7. (Använd endast om e-handeln används).
M-Officeport	Används för bland annat modulerna Mobile Office Web Edition, PDA Solutions och Phone Edition.
Använd snabbsök	Anger om snabbsök ska användas. (Använd endast om e-handeln används).
Intervall (min)	Anger omladdningsintervall för snabbsök. (Använd endast om e-handeln används).
SMTP-serverns IP-adress	IP-nummer till kundens e-postserver.
Port	Port som används för SMTP, standard är 25.
Mottagare	Mottagare av felrapportering från WTS-tjänsten.
Kopia till	Mottagare två, av felrapportering från WTS-tjänsten.
Avsändare	Den adress som ska stå som avsändare för felrapportering från WTS-tjänsten.



Här visas sammanfattning av de val som gjorts under installationen.
Kontrollera och gå tillbaka om någon uppgift är inkorrekt.



Installationen är klar.

I c:\program files (x86)\wts finns nu följande viktiga filer:

JMail.exe
JMail.dll
service.exe
sctest.exe
wtsm.exe.

JMail ska installeras på WTS-datorn med hjälp av JMail.exe.
WTS-tjänsten är service.exe. Den namnges efter ditt val i installationprogrammet.

sstest.exe är ett test-program som visar om WTS-tjänsten svarar på anrop på rätt portar. Programmet körs i en kommandotolk med följande parametrar:

- a IP-adress/DNS-namn för WTS-tjänsten.
- pport som WTS-tjänsten lyssnar på.


I tjänstehanteraren finns nu en WTS-tjänst med två nya flikar i egenskapsdialogen, fliken Pyramid WTS och fliken Pyramid WTS M-Office.

Fliken Pyramid WTS

Fliken Pyramid WTS visar en del av de inställningar som gjorts under installation.


Obs!

Om 64 bitars server används, är inte de nya flikarna tillgängliga i tjänstehanteraren.



Dessa inställningar går att ändra och kräver omstart av WTS-tjänsten.

Fliken Pyramid WTS M-Office



Fliken Pyramid WTS M-Office visar övriga inställningar.

Även dessa inställningar kan ändras och kräver omstart av WTS-tjänsten. Inställningarna lagras i registret under:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WTS Service\Parameters.

Inställningarna är:

(Standard)	REG_SZ	(Värde har ej angetts)
CompleteDataPath	REG_SZ	X:\Pyramid\Pydata
CompletePath	REG_SZ	X:\Pyramid
CompleteReportPath	REG_SZ	X:\Pyramid\Pyrapp
ID	REG_DWORD	0x00000a88 (2696)
MailCopy	REG_SZ	Kopia till e-postadress
MailSender	REG_SZ	Avsändarens e-postadress
MailTo	REG_SZ	Mottagarens e-postadress
ServerAddress	REG_SZ	IP Adress till mailserver
WtssPortNumber	REG_DWORD	0x000007e8 (2024)
WtssPortSingelSession	REG_DWORD	0x00001770 (5000)

Obs!

Omstart av tjänsten måste göras för att förändringarna ska träda i kraft!

Loggning

Skapa en katalog med namnet tmp direkt under C:\. Här skapas en mer utförlig logg från WTS-tjänsten. Filens namn är densamma som tjänstens och det är en textfil som skapas, t.ex. wtsservice.txt.

De systemfel som WTS-motorerna drabbas av loggas under katalogen pyramid\ddump.

Slut på dokumentet

MS SQL Server - koppling

Installera PBS version 3.41A enligt gällande instruktioner i Installationshandbok Grund. Den finns tillgänglig via installationsmenyn som öppnas då CDn sätts i datorn.

Här nedan beskrivs installation av själva MS SQL Servern. För information om modul MS SQL Server - koppling med konverteringsprogram som gör det möjligt att byta från en databas i SQL till Pervasive och vice versa – Läs F1-hjälp för version 3.41A.

Installation av Pyramid Business Studio/SQL på MS SQL Server

Här beskrivs installation av Pyramid MS SQL Server - koppling, dvs en Pyramid Business Studio med MS SQL Server som databasmotor. Förutsättning för installation är att MS SQL Server finns installerad och fungerar på en serverdator samt att de arbetsplatser som ska köra Pyramid har MS SQL Server Client Configuration installerad!

Obs!

Kontrollera att SQL Server är installerad med rätt sorteringsordning!

LATHUND INSTALLATION STEG FÖR STEG

(Punkt x hänvisar till utförligare instruktioner och information.)

1. Förutsätter att MS SQL Server är installerad efter vårt krav på sorteringsordning och att arbetsplatserna är förberedda med SQL's Client Connectivity. (Punkt 1)
2. Lägg upp SQL-användaren "PYRAMID " (Punkt 2)
3. Installera Pyramid Business Studio som vanligt från CD, inklusive arbetsplats. SQL-filer ligger med som en vanlig modul. (Innehåller även runtime)
4. Lägg upp de databaser som ska användas. Detta kan göras grafiskt med Enterprise Manager eller genom SQL-kommandon i t.ex. Query Analyzer. (Punkt 4)
5. Vid nyuppläggning: Starta Pyramid Business Studio – Skapa databibliotek och gör normal Pyramid Business Studio uppläggning.
Vid första start måste inloggningsparametrar med mera anges till SQL server.
6. SQL-administratören måste ställa in säkerhetskopiering. (Punkt 7)
Alltid SQL-data OCH Pyramid Business Studios data- och rapportkataloger tillsammans!

Tips och felsökning inför uppläggning av Pyramid Business Studio

1. Kontrollera att arbetsplatsen har kontakt med SQL-servern genom att t.ex starta Query Analyzer.
2. Kontrollera att Pyramid.ini finns i Pyramid Business Studio biblioteket. (Efter första start av Pyramid Business Studio)
3. Spåra operationer i Profiler – de kan ge tips om fel.
4. Användarkontot i SQL, för Pyramid MS SQL Server - koppling, ska inte ha någon default databas.
5. Glöm inte sätta egenskapen simple recovery model på databaserna.
6. Pyramid MS SQL Server - koppling har samma krav som standard Pyramid Business Studio.

1. Installationen av MS SQL Server

Installation och underhåll av MS SQL server förutsätts göras av utbildad personal. Här kommenteras endast vissa parametrar. (Se även punkt 7 nedan)
Pyramid Business Studio kan köras på MS SQL Server 2000, 2005 och 2008.

Följande inställningar avser sorteringsordningen:

All annan inställning av Sort Order kommer att ändra Pyramids normala beteende vid t.ex listor och sökbilder.

SQL SERVER 2000:

Välj SQL_SwedishStd_Pref_CP1_CI_AS (CI=Case-insensitive, AS=Access-sensitive).
Teckentabellen (character set) som används av MS SQL Server-koppling är Code page 1252
Default character set
(i SQL Server 2000 kan sorteringsordningen anges i databasen.)


SQL SERVER 2005:

Välj Finnish_Swedish_CI_AS (CI=Case-insensitive, AS=Access-sensitive).
Teckentabellen (character set) som används av MS SQL Server-koppling är Code page 1252
Default character set
(i SQL Server 2005 kan sorteringsordningen anges i databasen.)

SQL SERVER 2008:

Välj Finnish_Swedish_CI_AS (CI=Case-insensitive, AS=Access-sensitive).
Teckentabellen (character set) som används av MS SQL Server-koppling är Code page 1252
Default character set
(i SQL Server 2008 kan sorteringsordningen anges i databasen.)

Följande varningsmeddelande visas om fel sorteringsordning används:



2. Säkerhet i MS SQL Server

För att kunna säkra databaserna i punkt 5 mot att användare ska kunna gå direkt in och utföra SQL-frågor läggs ett speciellt konto upp i SQL Server. Detta konto används av Pyramid MS SQL Server - Kopplingoberoende av vem som faktiskt kör Pyramid Business Studio! Detta konto ska vara ägare till de databaser som läggs upp för Pyramid MS SQL Server - Koppling. Säkerhet i SQL Server integrerad med Windows NT stöds inte!

Användarnamn och lösen registreras vid den första starten av Pyramid Business Studio.
Rekommenderat namn: PYRAMID (I resten av handledningen antas att detta namn valts.)

3. Databasprefix

När installation av Pyramid Business Studio görs från leveransmedia, till den av installatören valda mapp som benämns Pyramid-mappen, t.ex. F:\Pyramid, skapas ett träd av filmappar. I Pyramid-trädet finns undermappar för programmet, tilläggsfunktioner, bolagsdata och rapporter.

Eftersom det är möjligt att ha flera Pyramid-träd i sitt nätverk och att dessa sedan i sin tur kan innehålla flera mappar med samma namn, måste Pyramid kunna skilja mellan de databaser som hör till. Detta löses genom att ange ett prefix till alla databaser som tillhör ett specifikt Pyramid-träd.

Om det valda prefixet är TEST kommer katalogen PYDATA's databas att heta TEST_PYDATA! Lämpligt val av prefix är Pyramid-katalogens placering t.ex. "APPS" eller helt enkelt "PY". Se bildfigur efter punkt 9.

4. Databaser

Pyramid installeras som standard med ikoner vilka kommer att använda sig av fyra olika databaser. En databas behövs för var av de mappar som Pyramid använder:

prefix_PYPROG:	databas för applikationskatalogen, gemensam för alla Pyramid.
prefix_PYRAPP:	databas för rapporter, normalt gemensam för alla Pyramid, flera kan skapas.
prefix_PYDATA:	databas för skarp datakatalog.
prefix_PYTEST:	databas för test datakatalog.

Efter att en databas skapats ska ägandet överföras till användaren PYRAMID vilket därmed ger Pyramid full behörighet i databasen! Detta görs med proceduren 'sp_changedbowner'.

En egenskap som måste anges i varje databas är "Select into/bulk copy". Detta används när Pyramid konverterar register vid installation av en ny version av Pyramid eller om manuell konvertering görs av register. (Vid användning av SQL Server 2000 välj Full recovery model).

Ytterligare datamappar, med dess tillhörande databaser, kan efter behov skapas.

5. Pyramid-ikoner och parametrar

Startikonen för Pyramid Business Studio för Pyramid MS SQL Server - Koppling visas på samma sätt som vid körning med Btrieve.

P:\Pyramid\PBS.exe Där P: är nätverks enheten som Pyramid Business Studio ligger på.


Det är inte ett krav att Pyramid Business Studio-katalogen och dess underkataloger installeras på den dator där MS SQL Server finns! Ur prestandasynpunkt är det att rekommendera att Pyramid installeras på företagets vanliga filserver.

Typiska parametrar för ikon:

Namn: P:\PYRAMID\PYRAMID3.EXE
Starta i: P:\PYRAMID

6. Start av Pyramid, INSTALL.INF

Första start av Pyramid MS SQL Server - Koppling, alternativt om Pyramid.ini raderats visas dialogen:



Förbindelsetest körs automatiskt

Ange Servernamn, Användarnamn och Lösenord, samt det prefix som ska användas. Dessa uppgifter lagras i filen Pyramid.ini. (Denna skapas om den inte redan finns.)

Pyramid.ini, exempel

```
[SQL-user]
SERVER=NT4SQL
ID=PYRAMID
PREFIX=PY
PASSWD=
```

☐wÁfhÊ?@+aU;!%#vC*L0"WmQ

7. Säkerhetskopiering

Pyramid Business Studio på MS SQL Server består av två delar:

1. Datakatalog med ett antal beskrivningsfiler (*.RFD, *.URI)
2. Dess tillhörande databas i MS SQL Server.

Vid säkerhetskopiering måste kontroll ske att dessa inte kommer ur synk. En säkerhetskopia måste kunna återställa både datakatalogens filer och databasen i MS SQL Server från samma tidpunkt. Samma gäller för rapportkatalogen som innehåller filer (*.RFD, *.URI) och dess tillhörande databas.

Notera att den enklaste säkerhetskopian att kunna återgå till är när det inte fanns några aktiva användare i Pyramid, normalt vid säkerhetskopiering till band nattetid. Det är mer komplicerat (dock inte omöjligt) att läsa tillbaka en säkerhetskopia tagen då det finns aktiva användare i Pyramid.

8. Prestanda

UNIKUM känner inte till några speciella hänsynstaganden eller inställningar i MS SQL Server vilka måste/kan tas i beaktande som påverkar prestanda med Pyramid MS SQL Server - Koppling. Vi tar gärna emot erfarenheter efterhand!

Notera dock att val av protokoll i Client Network Utility på arbetsplatserna kan påverka prestanda. Standardvärdet är Named Pipes medan det i vissa fall går att få bättre prestanda med TCP/IP.

9. Övrigt

Kopiering av register mellan olika databaser ger problem med kolumnen "Timestamp". Kopiering med "SELECT INTO" ändrar datatyp från "Timestamp" till "Binary". Detta påverkar några rutiner enligt följande.

870 Systemuppläggning


Vid konvertering av register måste temporärfiler läggas i databiblioteket ("DAT:").

870 Systemuppläggning – Verifiera system

Enhet "TMP:" i SEUNITS måste ställas om att peka på databiblioteket om det ingår konvertering av några register. (Detta är nu standard i Pyramid Business Studio)

SQL Server: Kontroll av loggar

Det förutsätts att systemansvarig regelbundet kontrollerar loggar och gör annat underhåll enligt instruktioner för Microsoft SQL Server.



Koppling mellan SQL databas och Pyramidbibliotek

Namngivning är gjord för att kunna ha flera Pyramider upplagda i samma system utan att risk för att samman-blandning ska ske.

PYRAMID.INI i Pyramid-biblioteket innehåller bl.a. prefix för att skapa databasnamn [SQL]

PREFIX = PY341

Prefix '+' + biblioteksnamn (sista delen av namnet) ger namnet på Databasen.

Exempel 1: /PYDATA/PUFIRMA ger PY340_PYDATA

Exempel 2: /PYRAPP/RAREPKRO ger PY340_PYRAPP

Konvertering av symboliska biblioteksnamn som t.ex. DAT.RA etc. sker då först.

PDA Solutions

Läs avsnitt [Mobile Office Web Edition, Phone Edition samt PDA Solutions, med IIS7,IIS7.5, IIS8 och IIS8.5.](#)

Phone Edition

Läs avsnitt [Mobile Office Web Edition, Phone Edition samt PDA Solutions, med IIS7,IIS7.5, IIS8 och IIS8.5.](#)

Tidrapportering/Tidstämpling

Uppdatering från Pyramidversion tidigare än 3.38B Här avses när man uppdaterar från Pyramid 3.37B eller tidigare, dvs den "gamla" tidrapporteringen.

PBS Tid version 3.38B

PBS Tid version 3.38B är omskriven till PBS standard. Modulen innehåller många nyheter och förändringar. Inställningar och hantering är till stor del samma som i tidigare versioner, men det finns några punkter som måste hanteras i den nya versionen. Vissa ändringar medför att data lagras på annat sätt och viss information kommer inte att kunna tas ut efter att den nya versionen installerats.

Hantering av Tidsaldon ändrade - Tag ut information före överföring !

Hantering av tidsaldon är ändrad för att medge större flexibilitet. Konvertering kan inte ske automatiskt, utan ingående tidsaldon måste matas in på nytt. Före uppdatering måste därför vissa uppgifter skrivas ut. Ingående tidsaldon ska kunna matas in för valfritt datum i en månad. Efterföljande tidsaldon kommer sedan att stämma. Inmatning av tidsaldon kan även göras i efterhand, men uppgifterna måste tas ut före installation av den nya versionen.

Översikt ändringar som påverkar konvertering

TIDSALDON

Hanteringen är helt nyutvecklad för att medge fler saldons.

NÄRVAROTID I 3515

Gäller endast om man angivit egenskapen "Ange Närvarotid". Inmatade uppgifter om närvarotid försvinner.

DAGPOSTER

Uppgifter om tidsaldon lagras på annat sätt och gamla saldouppgifter kan inte längre tas ut. Tidsaldon kan vid behov återskapas med den nya metoden. Om man misstänker att det blir ett problem att dessa uppgifter inte längre kan tas ut för tidigare perioder så rekommenderas att behålla en kopia av Pyramid med gammal databas för att kunna ta ut dessa data vid behov.

Minimikrav

ATT GÖRA FÖRE UPPDATERING AV PBS TID

1. Läs handledning
2. Skriv ut saldolistor så att tidsaldon är kända vid något datum

ATT GÖRA DIREKT EFTER INSTALLATION OCH EFTER ATT MAN KÖRT "VERIFIERA SYSTEM"

1. 3587 Ange vilka tidsaldon man vill arbeta med
2. 3586 Komplettera löneartsinformation. Kontrollera 3584
3. Kontrollera alla! egenskaper och inställningar (MPS: Glöm inte ange prioritet under Stämpling/Listor!)
4. 3590 Lägg in ingående tidsaldon och uppdatera

Övrigt

Egna rapporter kan behöva justeras med tanke på den nya saldohanteringen. Alla standardrapporter baserade på TSDR (Dagrapport) måste återställas. I några fall har alla register inte blivit konverterade, vilket kan kontrolleras i rutin 870 Systemuppläggning. Lu för register ligger i området 301-307 och 30100-30699

Uthyrning

I Pyramider där Uthyrning finns installerad sedan tidigare måste vissa åtgärder utföras. Läs noga igenom instruktionerna före installation.

Obs!

När du har installerat den omskrivna modulen Uthyrning, står hyresarbetet helt stilla till dess att du gått igenom alla hyresobjekt. God förberedelse snabbar upp processen!

Inför installationen

Kör total Diagnos för att rensa upp gamla och ej kompletta uppgifter. Var extra noggrann med blanka poster samt hyresobjekt som det knutits ett serienummer till där serienumret inte längre finns kvar i systemet.

Gör en lista över hyresobjekt och gå igenom. Vad ska i framtiden individhanteras och vad ska i framtiden hanteras med antal? Hur ska artiklarna se ut och vad ska de täcka in? Är det både försäljning och uthyrning som ska göras från samma artikel? En plan över hur ni ska hantera artiklarna vid konverteringen skapas. (Se stycke nedan om Upplägg i Handbok om Uthyrning)

Efter installation

SeveRENT körs automatiskt vid installationen av PBS och inklusive total konvertering.

SEVERENT GÅR IGENOM FÖLJANDE:

- Hyrestyperna, sätter M = månad på alla metoder. Korrigeras sedan i rutin 8571 Hyrestyper.
- Raderar befintlig statistik
- Konverterar register som inte kunnat konverteras förrän ovanstående gjorts.

Gå därefter igenom hyrestyperna i rutin 8571 Hyrestyper. Standardmetod och tid. Görs manuellt av användare efter konvertering är gjord.

Kör Seve245 (se separat avsnitt här nedan). Rutinen gör själva överföringen av hyresobjekt till hyresartiklar och individer. Skapar även statistik (se stycke om statistik). Severutinen måste startas manuellt i rutin 870 Systemuppläggning genom val av Specialprogram. Innan alla hyresobjekt är genomarbetade kommer inget arbete kunna genomföras med gamla hyresordrar och hyresobjekt.

Seve245

Rutinen gör själva omvandlingen av hyresobjekt till hyresartiklar/individer. Efter installation av Uthyrning i PBS så måste alla hyresobjekt konverteras genom denna rutin innan du kan börja arbeta med Uthyrning i PBS.

De listor som tidigare skrivits ut över hyresobjekten bearbetas i denna rutin enligt plan.

Det går att komplettera hyresartikeln och även ändra på de förslagna värdena direkt i rutinen.

FÖLJANDE SYSTEM GÄLLER FÖR INITIERING AV FÖRSLAG VID KONVERTERING:

Om hyresobjektet tidigare varit antalshanteras föreslås det att objektet ska omvandlas till en hyresartikel. Om inte objektet har varit antalshanterad föreslås det att det ska omvandlas till en individ.

Om det ska omvandlas till en hyresartikel kommer sökning att göras efter en existerande artikelkod som är samma som hyresobjektkoden. Om det finns en sådan sker kontroll att den har kategori 2 samt att den inte är en individartikel sedan tidigare. Om det är en kategori 2 och inte en individartikel sedan tidigare kommer artikeln att markeras som en hyresartikel och fyllas på med angiven standard debitering eller hyrestyp.

Finns det ingen existerande artikel kommer en ny antalshanterad att skapas. Antal och hyrestyp hämtas från objektet. Pris exklusive moms och kostnad kommer att hämtas från grundpris respektive kalkylpris från debiteringskoden och föreslås i de fält som gäller för just den standarddebiteringen.

Exempel:


Har du ett hyresobjekt som du hyr ut per månad och som har en debiteringskod med ett grundpris och kalkylpris kommer siffrorna från grundpris och kalkylpris föreslås som pris exkl. moms samt kostnad per månad på den nya hyresartikeln.

Ska du istället konvertera hyresobjekt till en individ så behövs en hyresartikel i botten som är individhanterad. Finns det ett löpnummer på objektet som tidigare fungerat som en information för koppling till serienummerregister får du en fråga om serienumret ska användas för att representera hyresindividen. Svarar du Ja, kommer även artikelkoden som serienumret tillhör att föreslås som hyresartikel under förutsättning att den har kategori 2. Har den inte kategori 2 eller sedan tidigare finns registrerad som en antalsanterad hyresartikel kommer debiteringskoden som också är en artikelkod att föreslås som hyresartikelkod.

Finns inte artikelkoden i systemet, som man till att börja med registrerat serienumret på, så får du en fråga om du vill nyregistrera den. Svarar du Nej på frågan om du vill använda serienumret kommer nyregistrering av serienummer att göras och då utifrån debiteringskod och objekt där debiteringskod blir hyresartikel och objektкод blir serienummer.

Hyresordrer som ligger i systemet kommer att uppdateras med hyresartikeln och eventuell individ så att dessa går att arbeta med även i fortsättningen. Transaktioner som gjorts på objekten kommer även de uppdateras med hyresartikelnummer.

Finns fakturor i modulen Fakturaarkiv kommer dessa att markeras för hantering enligt nya eller gamla register. För modulen Fakturaarkiv sparas dessutom en äldre version av fakturan. Efter nödvändig redigering av fakturalayout för den omskrivna Uthyrningsmodulen finns den gamla versionen sparad i systemet med versionsnummer.

**Statistik**

För att inte förlora tidigare statistik på debiteringskoderna återskapas statistiken i mesta möjliga mån. I SeveRENT raderas tidigare statistik och sedan återskapas statistiken vid konvertering av hyresobjekten i Seve245.

Obs!

Debiteringskoderna får inte ha sålts som vanliga artiklar då även den statistiken försvinner.

Väljer du att göra en hyresartikel med individer av tre olika hyresobjekt så ackumuleras statistiken för dessa hyresobjekt på hyresartikeln. Du kan även använda en befintlig artikel och låta några hyresobjekt ersättas av artikel och även då en ackumulation av hyresobjektstatistik för artikeln. Systemet hanterar inte statistik per individ.

Valuta

Vid uppgradering från Pyramid version 2.55 till version 3.39A ska specialrutin SeveVA56 köras i rutin 876 Starta program. Specialrutinen konverterar eventuella valutaklausuler.

WTS

Installation av WTS för användning med Pyramids modul e-line.

Obs!

Separat information om WTS för Mobile Office Web Edition, Phone Edition och PDA Solutions finns på [Mobile Office Web Edition, Phone Edition samt PDA Solutions, med IIS7,IIS7.5, IIS8 och IIS8.5.](#)

Rekommendationer WTS-dator

REKOMMENDATIONER FÖR WTS-DATOR PÅ SERVER:

- Processor: Se Microsofts rekommendationer/krav
- Operativsystem Windows 2003 64-bit eller 2008 64-bit server.
- Ram minne: Varje startad WTS-motor använder mellan 40 och 80 MB av RAM-minnet.
- Användbar bildskärmsupplösning är 1024x768
- Grafik: möjlighet att använda 24-bitars färg.
- Pervasive Workgroup/klient krävs.

Tips!

Vid stora volymer/trafik rekommenderas dubbla WTS-tjänster. Notera att dessa tjänster inte får vara på samma server.

Om WTS installeras på separat dator bör den placeras nära filservern i det lokala nätverket.

WTS-datorn och e-line

För att kunna köra e-line krävs en WTS-tjänst som köps separat från Unikum Datasystem AB. Installera och konfigurera WTS-tjänsten samt installera e-linemodulerna som vanligt från CD.

Stödet för e-linemodulerna ska skapas som basmoduler i rutin 870 Systemuppläggning, samt aktiveras i rutin 791 E-line allmänna.

Följande ska konfigureras på WTS-datorn:

- PTC-tjänst eller uppdragsvakt.

WTS-tjänst för e-line

Den instruktion som följer hanterar installation av en WTS-tjänst konfigurerad för e-line.

ÖVERSIKT

WTS-tjänst är en Windows-tjänst som gör att flera WTS-motorer kan användas samtidigt. Den fördelar arbetet mellan motorerna och tilldelar portnummer.

WTS-motorn (WTSE.EXE) hanterar kommunikationen med webbservern. Motorn arbetar mot en TCP-port och tar emot samt utför kommandon från webbservern.

SNABBSÖK


För att sökningar i stora artikelregister ska gå snabbare finns funktionen snabbsök. Vid installation av WTS-tjänst väljs alternativet snabbsök. Detta innebär sedan att WTS-tjänsten startar ytterligare en WTS-motor som reserverar det minne som behövs för de sökbara delarna av artikelregistret. Sökningar kommer sedan att ske från detta minne, vilket gör sökningen snabbare. Omladdningsintervallet är enligt standard var tionde minut. Denna funktion använder WTS-datorns internminne. Räkna med att den använder ca 8 MB per 10 000 artiklar.

FÖLJANDE SKA KONFIGURERAS PÅ WTS-DATORN:


- WTS-tjänst (WTS-Service).
- WTS-monitor.
- E-post.
- PTC-tjänster för e-line alternativt Uppdragsvakt (kan ligga på annan dator, där du då också måste installera JMail).

INSTALLATION


WTS-tjänsten installeras med wtssetup.exe i \pyramid\wts\service på den dator som ska agera WTS-server.




InstallShield startar en guide för installationen.




Ange vilken katalogen WTS-tjänsten och de andra filerna ska installeras i. Standard är c:\program\WTS.




Ange vilken användare WTS-tjänsten ska logga in som. Det måste vara en användare med minst "ändra"-behörighet i Pyramid-katalogen och som är administratör lokalt på WTS-datorn.



Ange sökvägen till Pyramid. Om Pyramid ligger på en nätverksenhet bör UNC-sökvägar användas.



WTS-installationen visar vilka bolag som finns skapade för Pyramiderna och endast ett bolag kan väljas.




Välj att WTS för e-line ska installeras.

Ange värden:


Inställning

Användning

Tjänstens port	Den port mot vilken tjänsten ska svara. Standard är 2024.
WTSE basport	Första WTS-motorns portnummer.
Antal WTSE	Antal WTS-motorer som ska vara igång. Standard är 7.
M-Officeport	Används för bland annat modulerna Mobile Office, PDA Solutions och Web Services.
Använd snabbsök	Anger om snabbsök ska användas.
Intervall (min)	Anger omladdningsintervall för snabbsök.
SMTP-serverns IP-adress	IP-nummer till kundens e-postserver.
Port	Port som används för SMTP, standard är 25.
Mottagare	Mottagare av felrapportering från WTS-tjänsten.
Kopia till	Mottagare två av felrapportering från WTS-tjänsten.
Avsändare	Den adress som ska stå som avsändare för felrapportering från WTS-tjänsten.



Sammanfattning av de val som gjorts under installationen. Kontrollera och gå tillbaka om någon uppgift är inkorrekt.



Installationen är klar.

I c:\program\wts placeras några viktiga filer dvs.: JMail.exe, JMaildll.dll, service.exe, sstest.exe och wtsm.exe.


JMail ska installeras på WTS-datorn, med hjälp av JMail.exe, se vidare avsnittet för modulen e-line om "Arbetsplatser som ska köra e-line".

WTS-tjänsten är service.exe. Den namnges efter ditt val i installationprogrammet.


sstest.exe är ett test-program som visar om WTS-tjänsten svarar på anrop på rätt portar. Programmet körs i en kommandotolk med följande parametrar:
-a IP-adress/DNS-namn för WTS-tjänsten.
-pport som WTS-tjänsten lyssnar på.

wtsm.exe är ett övervakningsprogram som visar vad WTS-tjänsten gör, se avsnittet om säkerhetsaspekter.

I tjänstehanteraren finns nu en WTS-tjänst med två extra flikar i egenskapsdialogen. Första fliken, Pyramid WTS, visar en del av de inställningar som gjorts under installation.



Dessa går att ändra här och kräver omstart av WTS-tjänsten.



Andra fliken, Pyramid WTS E-line, visar övriga inställningar. Även dessa går att ändra och kräver omstart av WTS-tjänsten. Dessa inställningar lagras i registret under:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WTS Service\Parameters.

Inställningarna är:

drive=\\PY_SRV\program typ STRING

path=pyramid typ STRING

datapath=\\PY_SRV\program\pyramid\pydata typ STRING

engines=7 typ DWORD

wtseportnumber=1030 typ DWORD

wtssportnumber=1024 typ DWORD

converttoansi=0 typ DWORD

dontmapdrive=1 typ DWORD


usepower=1 eller 0 typ DWORD (snabbsök, 1=ja, 0=nej)

powerelapse=10-30000 typ DWORD (snabbsök, omladdningsintervall)

WTS-monitor

WTS-monitorn är en övervakningsfunktion som kontrollerar WTS-tjänsten. För att kunna starta monitorn måste WTS-tjänsten vara startad. Den startas med WTS.M.EXE.

Följande visas i monitorn:



MONITOR-INSTÄLLNINGAR

I WTS-monitorn sker inställningar för WTSE, WTSS och WTSM under File-menyn. Monitorn har endast en inställning, hur ofta uppdatering ska göras.

Obs!

Omstart av tjänsten måste göras för att förändringarna ska få effekt!

Loggning

WTS-motorerna loggar fel i katalogen .\logs.

Loggen är en textfil med prefixet w följt av portnummer, t.ex. pyramid\logs\w1030.txt. Allvarliga fel loggas i NTs loggbok, Event viewer.

Skapa en temp-katalog i c:. Här sparas en mer utförlig logg från WTS-tjänsten. Filens namn är samma som tjänstens och det är en textfil, t.ex. wtsservice.txt.

De systemfel WTS-motorerna drabbas av loggas under pyramid\ddump.

Web Service

Web Service komponenten är en ASP.NET-applikation som fungerar som ingång till en WTS-tjänst. Applikationen tar emot standard webbtjänstanrop över http och skickar dessa vidare till WTS-tjänsten. Installation görs genom att köra WebServiceSetup.exe som packar upp zippen till önskad installationsmapp och konfigurerar IIS och web.config enligt angivna inställningar. Filen finns i Pyramidkatalogen under /setup/WebServiceSetup.exe. Där finns även filen /setup/WebService.zip.

Följande dialog visas då WebServiceSetup.exe körs.

IIS-konfiguration

SÖKVÄG

Webtjänsten installeras som vald virtuell sökväg under vald webbplats.

INSTALLATIONSMAAPP

Platsen för WebService-applikationen.

Säkerhet

AKTIVERA FILHÄMTNING

Denna kryssruta markeras om Faktura-PDF eller andra filer ska kunna hämtas från WTS.

ANVÄND AUTENTISERING

Markeras denna kryssruta krävs ett användarnamn och lösenord i http-requesten. Funktionen används tillsammans med e-säljare Pyramid/iPad, där anropen kommer från en extern källa.

WTS-koppling

I listboxen visas de WTS:er som är installerade lokalt på datorn. I listan kan även ”Extern WTS” väljas där det är möjligt att manuellt fylla i adress och portnummer om WTS:en finns på en annan dator.

KNAPPEN AVANCERAT

Denna dialog öppnas vid klick på knappen Avancerat.

Här kan egna WTS-kopplingar läggas till om det är önskvärt att använda flera WTS:er. Fyll i Adress, Port och klicka sedan på knappen Lägg till. Listan fylls automatiskt i med de kopplingar som sedan tidigare finns installerade på datorn. Ange Timeout tid (ms) för att styra väntetiden vid inväntan av dröjande svar från servern.

WebService-applikationen implementerar en ”hemsida” för webbtjänsten. Denna nås genom att direkt gå till adressen som webbtjänsten är installerad under, t.ex. <http://localhost/pyramid/1>. På denna sida finns en Testa-knapp som anropar PBSWebServiceTest-webbtjänstmetoden. Det är ett enkelt sätt att kontrollera att webbtjänsten är korrekt installerad. Där finns också möjlighet att se anropsloggen för den XML som har skickats och returnerats.

För att WebService-tjänsten ska fungera krävs det att finns en IIS lokalt installerad på den dator som tjänsten körs från. Det krävs också minst en installerad WTS, som WebService-tjänsten kan kopplas ihop med. Denna WTS måste vara installerad i Webservice-läge. Installationen sker genom att köra WTSSetup.exe under WTS\SERVICE i Pyramidkatalogen.

Åtkomst till anropsloggen

I denna listbox anges de datornamn, IP-nummer eller IP-subnät som ska ha tillgång till anropsloggen.

WebService – autentisering

Autentisering innebär att servern kräver att webservice-frågan kommer från en betrodd klient. Det krävs att det finns ett användarnamn och ett lösenord i SOAP-headern, för att en förbindelse mellan klient och server ska upprättas. Detta är endast relevant då förfrågningar kommer från externa källor, så som e-säljaren Pyramid/iPad.

Felmeddelanden

INGEN WTS VAR NÅBAR

Meddelandet innebär att det inte gick att få kontakt med någon WTS. Det kan bero på att ingen WTS-tjänst är installerad på den adress där kopplingen sker, eller på att WTS-tjänsten inte har startats.

AUTENTISERING MISSLYCKADES

Meddelandet innebär att kryssrutan för ”Använd autentisering” varit markerad när WebService –komponenten blev installerad, men att inget användarnamn eller lösenord angetts i SOAP –headern på requesten.