



Pervasive PSQL v11 Workgroup

Installationsanvisning för PSQL v11 Workgroup (2011-01-28)

Installationsmedia

PSQL v11 Workgroup levereras på CD-skiva. Det går även att ladda ner den från Unikums hemsida: <http://www.unikum.se/laddaner>

Valet att installera Workgroup kan göras från menyn som vanligtvis visas när CD-skivan sätts i datorn.

Alternativt kan den startas från mappen Workgroup. Om installationspaketet har laddats ner så startar man från den mapp ditt man packat upp nedladdningen. Det är filen SetupWorkgroup_x86.EXE som ska köras.

Uppgradering till PSQL v11 Workgroup

Vid uppgradering från tidigare versioner av PSQL så krävs det att den befintliga versionen av PSQL först installeras av!

OBS!

Den som uppgraderar från versioner av PSQL/Btrieve äldre än version 9 måste kontrollera att det inte finns några datafiler som är kvar i det gamla pre-v6-filformatet. Detta p.g.a. att det fr.o.m. PSQL v9 inte längre går att skriva till datafiler i detta gamla filformat! Om man i PBS försöker skriva ändringar till datafiler som är kvar i det gamla filformatet så kommer PBS att avslutas med systemfel 234/46.

En ombyggnad av filerna görs enklast i Pyramid genom att i rutin 882 Diagnos, välja att reparera alla eller bara utvalda register. I PSQL finns även verktyget Rebuild som på liknande sätt kan bygga om valda eller alla datafiler i en eller flera mappar. Läs i dokumentationen som följer med PSQL hur detta och andra verktyg fungerar.

Installation av PSQL v11 Workgroup

Vid installation får man en fråga om på vilket sätt Workgroup-motorn ska köras:

- Run as an Application
- Run as a Service

Valet att köra klienten som en tjänst måste man välja när man installerar på en dator med Windows Vista eller Windows 7. Detta för att Workgroup-motorn annars inte kommer att kunna starta p.g.a. de restriktiva behörigheterna som gäller som standard i dessa versioner av Windows!

Vid installation har man även möjlighet att välja vilka delar av produkten som ska installeras:

- **Complete:** För att installera en komplett PSQL inklusive Suns Java Runtime Environment till dess standardmappar.
- **Custom:** Möjlighet att välja vilka komponenter som ska installeras samt vilka mappar vissa komponenter ska installeras till.

Licensnycklar

Sista steget i själva installationen är en fråga om en licensnyckel att aktivera. Vid leverans av PSQL v11 Workgroup ingår en eller flera licensnyckel som avgör hur många användare som kan ansluta samtidigt.

Om PSQL v11 Workgroup installeras på datorer med avsikt att användaren av datorn ska kunna arbeta med databaser som finns lokalt på den egna hårddisken – t.ex. tillsammans med M-Office i off-line-läge – så ska en enanvändar licensnyckel registreras på respektive dator.

Alternativet är att PSQL v11 Workgroup används för att hantera databasen i en Pyramid i ett litet nätverk. Själva installationen av PSQL v11 Workgroup ska då göras på varje arbetsplats där Pyramid ska kunna köras inklusive den dator där Pyramid-mappen lagras. På arbetsplatserna ska dock inga licensnycklar registreras. Samtliga licensnycklarna ska registreras på den dator där Pyramid-mappen lagras. Det är dessa licensnycklar som gör det möjligt för de övriga arbetsplatserna att ansluta till den PSQL v11 Workgroup som finns på datorn där Pyramid-mappen lagras.

Om mer än en licensnyckel ska registreras så kan det göras med verktyget License Administrator som finns under Start / Program / Pervasive / PSQL 11 / Utilities.

OBS!

Om datorn som PSQL v11 Workgroup installeras på inte har direkt kontakt med Internet så måste aktiveringen av licensnycklar göras manuellt. I första hand med hjälp av verktyget License Administrator på en annan dator med direkt kontakt till Internet. I andra hand via telefonkontakt med Unikums tekniska support. Bocka i så fall ur kryssrutan om aktivering av licensnyckel i slutet av installationen.

Efter installation

Efter att installationen av PSQL v11 Workgroup är klar kommer en uppmaning att registrera produkten. Detta är inte nödvändigt då Unikum i samband med skapandet av licensnyckeln redan har sammanställt de uppgifter som efterfrågas av Pervasive Software.

Om man vill kontrollera att PSQL v11 Workgroup fungerar efter installation så finns det ett testverktyg under Start / Program / Pervasive / PSQL 11 / Utilities / Pervasive System Analyzer. Det viktiga är att ”Test Transactional Engine” lyckas.

Att flytta licensnycklar i PSQL v11 Workgroup till en annan dator

Flytt av licensnycklar i PSQL v11 Workgroup från en dator där de redan är aktiverade för att istället kunna aktivera dem på en annan dator sker genom att man först avaktivera dem på den första datorn. Först därefter går det att aktivera dem på den andra datorn.

Avaktivering sker med verktyget License Administrator som finns under Start / Program / Pervasive / PSQL 11 / Utilities.

Om man efter avaktivering av licensnycklar inte alls har något behov av PSQL v11 Workgroup på datorn längre så kan även själva PSQL v11 Workgroup tas bort.

Att ta bort PSQL Workgroup version 11.00

Om man ska installera av PSQL Workgroup version 11.00 så måste man kontrollera att själva Workgroup-motorn redan är igång innan avinstallationen startas! I annat fall kommer avinstallationen misslyckas med ett felmeddelande om en filkonflikt för en fil som heter PVSU.LOG.