



Pervasive PSQL v12 Workgroup

(2017-01-16)

Introduktion

Pervasive PSQL v12 Workgroup kan laddas ner från http://www.unikum.se/Support/actian_psql.htm.

Antingen laddar du ner den fullständiga avbilden för Pervasive PSQL v12 eller enbart delen som innehåller installationsfilerna för Workgroup.

Valet att installera Workgroup kan göras från menyn som vanligtvis visas när skivan sätts i eller monteras på datorn. Installationsprogrammet installerar olika komponenter beroende på om operativsystemet är 32- eller 64-bitars. Om installationspaketet har extraherats från ISO-filen startar du Install_PSQL_Workgroup_Engine.exe. Installationen av Pervasive PSQL Workgroup tar ca 100MB diskutrymme.

Uppgradering till PSQL v12 Workgroup

Viktigt!

Den som uppgraderar från tidigare versioner av Pervasive PSQL/Btrieve måste kontrollera att det inte finns några datafiler i det gamla pre-v6-filformatet. Detta pga. att det från och med PSQL v9 inte längre går att skriva till datafiler med detta gamla format! Symptomet i Pyramid är systemfel 234/46.

En ombyggnad av filerna görs enklast i Pyramid genom att i rutin 882 Diagnos, välja att reparera alla eller bara utvalda register. I Pervasive PSQL finns även verktyget Rebuild som kan bygga om alla Btrieve datafiler i en mapp. Läs i dokumentationen för Pervasive PSQL hur detta och andra verktyg fungerar.

Installation av Pervasive PSQL v12 Workgroup

Vid installationen kan följande alternativ väljas:

- Complete: För att installera komplett Pervasive PSQL inklusive Suns Java Runtime Environment som behövs för Control Center, verktyg och dokumentation.
- Custom: Möjlighet att välja vilka olika komponenter som ska installeras samt till vilka mappar de ska installeras.

OBS! Licensnyckeln är en värdehandling!

Från och med PSQL v12 Workgroup är valet att installera programmet som en tjänst förvalt. Denna inställning bör inte ändras, annars riskerar du att databashanteraren inte kan starta pga. restriktioner i behörigheter som program har som standard när de körs av en vanlig användare.

Licensnycklar

Sista steget i själva installationen är en fråga om att aktivera en licensnyckel. Vid leverans av Sista steget i själva installationen är en fråga om att aktivera en licensnyckel. Vid leverans av PSQL v12 Workgroup ingår en eller flera licensnycklar som avgör hur många användare som kan ansluta samtidigt.

Om PSQL v12 Workgroup installeras på datorer med avsikt att användaren ska kunna arbeta med databaser som finns lokalt på den egna hårddisken – t.ex. tillsammans med M-Office i offline-läge – ska en permanent enanvändarlicens registreras på respektive dator.

Alternativet är att PSQL v12 Workgroup används för att hantera databasen i en Pyramid i ett litet nätverk. Själva installationen av PSQL v12 Workgroup ska då göras på den dator där Pyramid-mappen lagras. På denna dator ska även samtliga licensnycklar registreras. I likhet med PSQL v12 Server kan du bara registrera en baslicens och övriga licenser måste vara utökningslicenser. På de övriga datorerna som ska köra Pyramid räcker det med att du installerar PSQL v12 Client for Windows, men givetvis kan även PSQL v12 Workgroup installeras.

Om mer än en licensnyckel ska registreras, måste det göras med verktyget PSQL License Administrator.

Om datorn som PSQL v12 Workgroup installeras på inte har direkt kontakt med Internet, måste aktiveringen av licensnycklar göras manuellt. I första hand med hjälp av verktyget PSQL License Administrator på en annan dator som har direkt kontakt med Internet. I andra hand via telefonkontakt med Unikums tekniska support. Avmarkera i så fall kryssrutan om aktivering av licensnyckel i slutet av installationen.

Efter installationen

Efter att installationen av PSQL v12 Workgroup är klar kommer en uppmaning om att registrera produkten. Detta är inte nödvändigt då Unikum i samband med skapandet av licensnycklar redan har sammanställt de uppgifter som efterfrågas av Actian Software.

Tips!

För att kunna bekräfta att Pervasive PSQL fungerar från arbetsplatserna dela ut mappen "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Pervasive Software\PSQL\SAMPLES" på servern. Detta eftersom Pervasive System Analyzer behöver komma åt denna mapp när "Test Transactional Engine" ska köras från en arbetsplats.

Att flytta licensnycklar i PSQL v12 Server för Windows till en annan dator

Flytt av licensnycklar i PSQL v12 Workgroup från en dator där de redan är aktiverade för att istället kunna aktiveras på en annan dator sker genom att man först avaktiverar dem på den första datorn. Först därefter går det att aktivera dem på den andra datorn.

Avaktivering sker med verktyget PSQL License Administrator. Om du efter avaktivering av licensnycklar inte har något behov av PSQL v12 Workgroup på datorn längre kan även själva PSQL v12 Workgroup tas bort.