PYRAMID

PDA Solutions

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.7 - (120524)

Handbok för tillvalsmodul PDA Solutions i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
JMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasiv, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2012 Unikum datasystem ab.

maj 2012

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se


pda.* • 24/5 2012 • dok/akw

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
PDA Solutions **4**
Inledning 4
PDA lager **7**
Inventering 7
Inköpsanmodan 15
Inleverans 20
Utleverans 46
Lageromföring 59
Lagerplatsomföring 64
PDA order **69**
Säljare 69
PDA Tillverkning **79**
TO Materialuttag 79

PDA Solutions

Inledning



PDA Solutions är en grupp av produkter vars syfte är att effektivisera det dagliga arbetet med hjälp av handdatorer.

- I PDA lager har vi samlat funktioner för bland annat inventering, inköp samt in- och utleverans.
- I PDA order får du funktioner för att registrera order i exempelvis butiker, på mässor och på lager.
- I PDA tillverkning har du möjlighet att rapportera materialuttag mot en tillverkningsorder.

PDA Solutions arbetar direkt mot den centrala Pyramiddatabasen, därmed är den information du ser i handdatorn alltid aktuell.

Det går att köra PDA solutions antingen med en handdator eller med en webbläsare i en dator. I båda fallen jobbar du mot samma server och möts av samma inloggningsbild.

För information om hur du installerar PDA Solutions, se installationshandbok för tillvalsmoduler på www.unikum.se/installationsmeny.

Menysystemet



Efter inloggning i PDA möts användaren av ett menysystem uppdelat enligt följande:

- Favoriter – De fem senaste PDA programmen eller fem inställbara PDA program. Dessa inställningar görs i menyvalet System / Inställningar.
- PDA Order – program för orderläggning.
- PDA Lager – program för in- och utleveranser, lageromföring, inventering, inköpsanmodan.
- PDA Tillverkning – materialuttag via handdatorn
- Centraler
- Infostudio
- Extra – Dialoger skapade av Pyramidåterförsäljare
- System – Inställningar för inloggad signatur samt information om aktuell Pyramidinstallation

Systeminställningar


Om Pyramid

Visar aktuell version av Pyramid och var Pyramid är installerat.

Byt lösenord

Öppnar en dialog där det är möjligt att byta det egna lösenordet till Pyramid.

Inställningar



FLIKEN MENY
Här kan du påverka menyns utseende. Menyn kan antingen visas med knappar vilket är standardalternativet, eller i en trädstruktur. Det finns möjlighet att ställa in att de menyalternativ som användaren inte har behörighet till ska döljas.

Som standard visas de fem senaste menyvalen under rubriken favoriter. Alternativt går det att redigera fram vilka menyval som ska visas som favoriter.



FLIKEN SKRIVARE
Listboxen Arbetsplats väljer vilken arbetsplats som ska vara kopplad till aktuell användare i PDA. Arbetsplatsen styr vilka skrivare som ska användas för respektive PDA rutin.

Det går alltså bra koppla samma användare till arbetsplatsen GST i Pyramid och arbetsplatsen PDAG i PDA. Detta gör att du kan få dina utskrifter att hamna på rätt plats beroende på om du sitter på kontoret eller jobbar med handdatorn.


Obs!

De skrivare som är kopplade till arbetsplatsen måste vara installerade och tillgängliga för den Windowsanvändare som kör WTS-tjänsten på PDA servern! Läs mer om detta i installationshandboken för grundmoduler på www.unikum.se/installationsmeny.

Starta dialog

Ger möjlighet att starta egenutvecklade PDA-program.

Infostudio



PDA Solutions tillhandahåller ett flertal studior som antingen kan öppnas separat eller från PDA:s olika dialoger.

De flikar som användaren har sparat i Pyramid följer med ut i PDA. Detta betyder att du kan förbereda ett antal standardsökningar som du snabbt kommer åt i handdatorn.

Sökresultatet presenteras på en egen flik. De kolumner som visas på respektive flik i Pyramid visas på samma sätt i handdatorn.

För att göra ett val i PDA Infostudio klickar du på den understrukna texten i kolumnen längst till vänster.

För att avsluta infostudion utan att göra något val (jämför att trycka Avbryt i Pyramid) tryck på krysset längst upp till vänster.

Behörigheter

Behörighet för respektive PDA rutin anges i rutin 874 Behörigheter. Läs mer om detta i F1-hjälp för Behörighet.

Sökvägar artikel

Sökvägar artikel används på många ställen i PDA för att välja rätt artikel. Inställningar för detta görs i rutin 835 Sökvägar artikel. Läs mer om detta i F1-hjälp för System.


PDA lager

Inventering

PDA lager – Inventering är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till inventering via PDA (handdator). Allt eftersom du inventerar uppdateras inventeringsresultatet direkt.
I PDA Inventering kan flera personer jobba mot samma anmodan samtidigt, i motsats til den vanliga inventeringen i rutin 480 Inventering. Du har även möjligheten att börja med en tom anmodan och lägga till artiklar allteftersom du inventerar dem. På så sätt kan du inventera dina artiklar på ett systematiskt sätt.

791 Egenskaper PDA lager - Inventering

I rutin 791 Egenskaper, PDA lager, fliken Inventering styr du hanteringen.



För att använda PDA lager - Inventering krävs att ett antal egenskaper angivits. Här nedan beskrivs egenskaperna som finns i rutin 791.

Inventering PDA

TILLÅT ENBART ANMODAN KOPPLAD TILL AKTUELL SIGNATUR.
Aktuell signatur får enbart tillgång till de inventeringar som han/hon är ansvarig för.

KUNNA SKAPA NYA RADER PÅ BEFINTLIG ANMODAN.
Denna egenskap styr om du får/inte får lägga till nya rader på en inventeringsanmodan.

VISA LAGERSALDO
Här anger du om aktuellt lagersaldo ska visas eller inte.

VISA OMRÅDE
Genom att markera denna kryssruta kan du märka upp inventerade poster för att ha kontroll över om inventering skett på lagret eller i butiken. Observera! Detta ersätter inte Lagerplats eller Flerlager.

Ackumulering

Denna egenskap styr om inventering ska ackumuleras eller inte. Exempelvis, om du inventerar en artikel till 10 styck och artikeln redan finns med på den aktuella inventeringsanmodan, adderas dessa 10 till det tidigare antalet.

Välj radioknapp beroende på önskad hantering:

J=Ja, föreslås alltid

N=Nej, inte tillåtet. Kryssrutan Ackumulering visas då inte.

Här kan du också ange om det ska gå att ändra angivet antal.

Standardkommando vid inloggning

Egenskap som anger i vilket läge du ska starta, dvs. Ny anmodan eller Hämta anmodan.

Standardvärde för visa rader

Denna egenskap styr vilka rader, från inventeringsanmodan, som ska visas.
Välj mellan följande alternativ:

Alla

Enbart ej inventerade

Enbart inventerade

Standardantal

Här kan du välja om systemet ska föreslå ett antal eller inte. Välj mellan följande alternativ:

Aktuellt lagersaldo

Ett (1)

Inget

Antalskvittens

Om du valt något av alternativen; ”Aktuellt lagersaldo” eller ”Ett”, får du möjlighet att välja bland följande två alternativ:

Automatisk = markören ställer sig direkt på knappen ”Spara rad”.

Manuell = markören står kvar på antalsfältet med antalet ifyllt.

AUTOMATISKT SPARA VID ANTALSÄNDRING
Inventeringsraden sparas direkt när inventerat antal har fyllts i. Fokus förflyttas till fältet Artikelkod. Denna egenskap används med fördel i kombination med alternativet ”Inget” i egenskapen ”Standardantal”.

PDA lager – Inventering via Handdator

Inventering nås via menyn PDA lager.



Rutinen består av följande flikar

HUVUDINFO
Skapa Ny Anmodan eller Hämta Anmodan.

ARTIKEL
Här sker inventeringen av artiklar.

RADER
Här visas de rader som finns i aktuell inventeringsanmodan

Inventering – Fliken Huvudinfo



I inventeringsdialogen kan du välja mellan två sätt att inventera, Ny Anmodan eller Hämta Anmodan.

Knappar



NY ANMODAN
I detta läge skapar du en ny inventering direkt i PDA:n. Inventeringsanmodan fylls på efterhand som du inventerar.

HÄMTA ANMODAN
Med detta val hämtar du upp en tidigare skapad inventeringsanmodan. Inventeringsanmodan är antingen skapad via Ny anmodan eller via rutin 480 Inventering.

Under fliken Huvudinfo finns följande fält:

SIGNATUR
Det är den signatur som loggat in i PDA:n (kan ej ändras).

LAGER
Fältet är tillgängligt om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad.
Välj vilket lager som ska inventeras. Fältet används endast vid Ny anmodan.

ANMODAN
Välj vilken inventeringsanmodan som ska bearbetas.

BETECKNING
Vid Ny anmodan ska du ange en kortfattad beskrivning av den anmodan som ska skapas.

OMRÅDE
Ange om aktuell inventering avser ett visst område. Detta är ett bra sätt att märka inventeringsposter på och innehållet som anges är ändringsbart.

Knappar

Följande knappar är aktiva när inventeringen pågår:



FORTSÄTT
Vid klick på knappen Fortsätt kommer du vidare till själva inventeringen och fliken Artikel.

GODKÄNN
Här godkänner du inventeringen. Godkännande gör att inventeringen kan efterbehandlas i rutin 480 Inventering.

Inventering – Fliken Artikel



Under denna flik sker inventeringen av artiklar. Ange artikelkod och inventerat antal. Om tillvalsmodul Lagerplatser/Batch finns installerad kan du dessutom ange vilken lagerplats och batch inventeringen avser.

Under fliken Artiklar finns följande information:

INMATNINGSFÄLT FÖR ARTIKELKOD
I det första inmatningsfältet ska artikelkod anges. Artikelsortimentet kan du även nå via streckkoder eller genom att bläddra med hjälp av pilarna till höger om inmatningsfältet. Om du inventerar på en tidigare genererad inventeringsanmodan bläddrar du bland artiklarna inom denna anmodan. I annat fall bläddrar du bland artiklarna i artikelregistret. I fältet inunder visas artikelns benämning.

LAGERPLATS
Här visas den lagerplats som finns på artikeln i artikelregistret. Om tillvalsmodul Flerlager finns installerad hämtas lagerplatsen från aktuellt lager. Är artikeln en lagerplats/batchartikel tillhörande tillvalsmodul Lagerplats/batch stannar systemet här och du måste ange den lagerplats som ska inventeras.

BATCH
Fältet är tillgängligt om tillvalsmodulen Lagerplatser/Batch finns installerad. Är artikeln en lagerplats/batchartikel tillhörande tillvalsmodul Lagerplats/batch stannar systemet här och du måste ange den batch som ska inventeras.

LAGERSALDO
Aktuellt lagersaldo. Information visas här om egenskap för detta markerats i rutin 791 Egenskaper PDA lager.

HITTILLS INV.
Här visas hur mycket som hittills inventerats på aktuell inventeringsanmodan.

ACKUMULERA
Ackumulera innebär att det antal som anges i fältet nedan, Inv. antal, ackumuleras till det som står under Hittills inv.

INV. ANTAL
Ange hur mycket som inventerats. Pilarna till höger om fältet används till att öka upp respektive minska antalet med ett (1).

Knappar



SPARA RAD
Sparar aktuell rad.

AVSLUTA INV.
Avslutar inventeringen.

Inventering – Fliken Rader



Under fliken Rader visas de rader som finns i aktuell inventeringsanmodan. Du kan ändra på en rad genom att klicka på den. Fliken Artikel öppnas och ändring kan göras.

Nederst kan du välja vilka rader som ska visas:

ALLA
Alla rader på aktuell inventeringsanmodan visas.

ENBART EJ INVENTERADE
Visar bara de rader på inventeringsanmodan som inte är inventerade.

ENBART INVENTERADE
Visar enbart de rader på inventeringsanmodan som är inventerade.

Inköpsanmodan

PDA lager – Inköpsanmodan är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till lagerpåfyllnad via PDA (handdator). Lagerpåfyllnad sker via inköpsanmodan som i sin tur ligger till grund för inköp.

PDA lager – Inköpsanmodan via Handdator

Inköpsanmodan når du via menyn PDA Lager.



Rutinen består av följande flikar

HUVUDINFO
Här anger du vilket lager du önskar fylla på. Detta kan bara fyllas i om du har tillvalsmodulen Flerlager.

ARTIKEL
Här sker själva inköpet. Det som anges här ligger till grund för vad som ska köpas hem.

RADER
Om det finns inköpsanmodan på aktuell artikel (i kombination med lager om tillvalsmodulen Flerlager är installerad) visas detta under denna flik.

Inköpsanmodan – Fliken Huvudinfo



Under fliken Huvudinfo anger du vilket lager du önskar fylla på. Detta kan bara fyllas i om du har tillvalsmodulen Flerlager. Ange eventuell önskad leveransvecka. Klicka på Fortsätt för att komma vidare.

Under fliken huvudinfo finns följande fält:

SIGNATUR
Den signatur som loggat in i PDA:n (kan inte ändras).

LAGER (GÄLLER BARA OM TILLVALSMODUL FLERLAGER ÄR INSTALLERAD)
Välj vilket lager som ska fyllas på med varor.

ÖNSKAD LEV.VECKA
Ange vilken vecka du önskar få hem varorna till lager.

Knappar



FORTSÄTT
Via "Fortsätt" kommer du vidare till fliken Artikel, där själva inköpet sker.

Inköpsanmodan – Fliken Artikel



Under denna flik sker själva inköpet. Det som anges här ligger till grund för vad som ska köpas hem. Du anger den artikel som ska köpas hem. Programmet visar då information om bl.a. aktuellt saldo, reserverat på kundorder, beställt från leverantör. Ange antal som önskas köpas.

Inköpet skapas sedan baserat på inköpsunderlaget (dvs. inköpsanmodan) i Pyramids rutin 430 Inköp eller 433 Inköpsberedning.

Under fliken Artikel finns följande:

INMATNINGSFÄLT FÖR ARTIKELKOD
I inmatningsfältet ska artikelkod anges. Artikelsortimentet kan du även nå via streckkod. Om det redan finns en inköpsanmodan på aktuell artikel (i kombination med lager om tillvalsmodulen Flerlager är installerad) visas en varning om detta. Se mer information under fliken Bef.anmodan.

Artikel kan även hämtas fram med pilarna (bläddring), till höger om inmatningsfältet. Bläddring sker i artikelkodsordning. Det finns även möjlighet till sökning via förstoringsglaset. I fältet under visas artikelns benämning

LEVERANTÖR
Ange från vilken leverantör artikeln ska köpas. Som grundvärde visas artikelns huvudleverantör. I fältet under visas leverantörens namn.

AKTUELLT SALDO
Här visas aktuellt lagersaldo. Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad hämtas information från aktuellt lager.

RES/BEST
Här visas Reserverat på kundorder och Beställt från leverantör. Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad hämtas information från aktuellt lager.

BEST.PUNKT
Här visas artikelns beställningspunkt. Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad hämtas information från aktuellt lager. Till höger visas ledtiden.

BESTÄLLT ANTAL
Ange det antal som ska beställas. Pilarna till höger om fältet används för att öka respektive minska antalet med ett (1).
Om du klickar på symbolen för ”Miniräknare” får du ett inköpsförslag baserat på optimal kvantitet.

Knappar



SPARA
Sparar aktuell rad.

NY RAD
Ställer sig för inmatning utan att aktuell rad sparas.

AVSLUTA
Avslutar inköpsanmodan och återgår till fliken Huvudinfo.

Inköpsanmodan – Fliken Bef.anmodan




Om det finns inköpsanmodan på aktuell artikel (i kombination med lager om tillvalsmodulen Flerlager är installerad) visas detta under fliken Bef.anmodan.

Inleverans

PDA Lager – Inleverans är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till inleverans via PDA (handdator).
Med PDA Inleverans kan du antingen göra inleverans mot ett inköp i taget, radbaserad inleverans, det vill säga inleverans rad för rad mot ett flertal inköp, eller helt fria inleveranser utan bakomliggande inköp. Se avsnitten om radbaserad inleverans respektive fria inleveranser för mer information om detta.

791 Egenskaper PDA Lager – Inleverans



För att använda PDA lager – Inleverans, krävs att egenskaper angivits i rutin 791 Egenskaper PDA lager, fliken Inleverans. Här nedan beskrivs egenskaperna som finns där.

Identifiering

STARTA I FÄLT
Möjliga val är:

- Inköpsnummer
- Artikelkod
- Leverantör
- Leverantörens artikelkod
- Leverantörens ordernummer

GÅ DIREKT TILL INKÖP
Om något av alternativen 2-5 valts i ”Starta i fält” ovan blir denna kryssruta tillgänglig. När inköp väljs via någon av underdialogerna sker direkthopp till fliken Inköp om denna kryssruta markerats. Om alternativ 1 valts i ”Starta i fält” ovan, sker alltid direkthopp till fliken Inköp.

TILLÅT INLEVERANS UTAN INKÖP
Denna egenskap styr om det är tillåtet att göra inleveranser utan bakomliggande inköp, så kallad Fri inleverans. För mer information kring detta, se avsnittet Fri inleverans.

RADBASERAD INLEVERANS
Anger om radbaserad inleverans ska vara förvalt eller inte. För mer information kring detta, se avsnittet Radbaserad inleverans.

Rader

STANDARDVÄRDE FÖR VISA:
Alla
Ej färdiginlevererade
Inlevererade

Inleverans

ÅTERGÅ TILL FLIKEN RADER
Markerad kryssruta styr direkthopp till fliken Rader mellan varje inlevererad rad.

AUTOMATISK RADHÄMTNING
Denna egenskap är bara aktiv om ”Återgå till fliken rader” är inaktiv.
Markerad kryssruta innebär att nästa inleveransrad hämtas fram med automatik.
Klicka på Töm för att ange artikel manuellt. Tryck Spara för att hämta fram nästa rad.

STANDARDANTAL
Återstår antal
Ett
Inget

ANTALSKVITTENS (OM STANDARD ANTAL INTE ÄR LIKA MED INGET)
Automatiskt
Manuell

GE INFORMATION OM PLANERADE UTLEVERANSER
Denna egenskap styr om systemet ska hämta fram information om kommande utleveranser för aktuell artikel / lager. Om denna egenskap sätts finns möjlighet att ange antal dagar framåt kontroll ska ske. Tar även med försenade utleveranser (före aktuellt datum).

ANTAL DAGAR FRAMÅT.
Exempel: Aktuell vecka 0945 och inleverans sker. Kontrollerar +14 dagar framåt och ett år tillbaka. Planerade utleveranser 450 st

Vecka	In	Ut (ej levererat)
0943		200
0944		100
0945	500	100
0946		50

Lagerplatser
För artiklar som är lagerplatshanterade föreslås lagerplats enligt följande prioritetsordning:

1. Lagerplats som reserverats mot inköpsraden.
2. ”Lagerplats för orderkopplat gods” (om detta är ifyllt och inköpsraden är orderkopplad).
3. ”Lagerplats för inkommande gods”.
4. Lagerplats från artikelregistret.

LAGERPLATS FÖR INKOMMANDE GODS
Ange den lagerplats godset ska ställas på i väntan på lagerplatsomföring.

LAGERPLATS FÖR ORDERKOPPLAT GODS
Ange den lagerplats godset ska ställas på om det är kopplat till en kundorder.

Inköp

DIREKTHOPP TILL INLEV FLIKEN
Går direkt till inleveransfliken utan att passera fliken Rader.

Avslut

TILLGÄNGLIGA KNAPPAR

Enbart Verkställ	Inleveransen verkställs; inköpsrader uppdateras och transaktioner skapas.
Enbart Efterbehandla	Inleveransen verkställs i rutin 415.
Båda	Båda knapparna är tillgängliga.

Inleveransetiketter

De egenskaper för etikettutskrift som anges här går att ändra vid varje enstaka inleverans i PDAn. Vid efterbehandling i rutin 415 PDA Inleverans skrivs etiketter däremot alltid ut enligt nedanstående egenskaper.

Utskrift av etiketter fungerar endast då Inleveransetikett (ETIR) finns i inköpets blankettset. Vid fri inleverans anges blankettsetet i rutin 791 Egenskaper lager/inköp, flik inlev. Vid fri inleverans finns inte möjligheten att spara etiketter för senare utskrift i rutin 8021 Etikettcentralen.

SKRIV ETIKETTER DIREKT
Anger om etiketter ska skrivas ut direkt vid verkställande av inleveransen. Samma hantering som i rutin 431 Inleverans, men utan frågor från dialog.

UTSKRIFT AV ETIKETTER I ETIKETTCENTRALEN 8021
Anger om etiketter ska sparas för senare utskrift i rutin 8021 Etikettcentralen.

Obs!

Notera att serienummeretiketten GIET skrivs ut direkt då inleveransen verkställs, oavsett ovanstående egenskaper.

Övrigt


PREFIX FÖR RADNUMMER
Denna egenskap används när det finns behov att skilja på artikelkoder och radnummer.
Exempel: Om det anges att koder som börjar med RD är radnummer, innebär ”10” själva radnumret i exemplet RD10.

TILLÅT ”ÖVERINLEVERANS”
Egenskap som avgör om överinleverans är tillåten eller inte.

AVSLUTA INKÖP DÅ REST SAKNAS
Anger att inköpet ska märkas som avslutat då inleveransen verkställts och rest saknas.

Rutin 415 PDA Inleverans

I denna rutin kan du följa de inköp som är under inleverans ute i handdatorerna. Dialogen har en tredelad listkontroll som visar vad som har levererats och vad som finns kvar att leverera på ett inköp.



Rutinen är bland annat en form av ”monitor” för att hålla uppsikt över det som är under inleverans.

- Se löpande status på inköp som är under inleverans via PDA.
- Möjlighet att Verkställa inleverans då PDA användaren överlåter till rutin 415 att slutföra denna.
- Möjlighet att Avbryta inleverans. Informationen om aktuellt inköp plockas bort ur leveransdatabaserna.
- Möjlighet att Byta inloggad signatur på en pågående inleverans.

Status på inleveranser:

1=INLEVERANS KAN PÅBÖRJAS
Information om inköpet är överflyttad till Leveransdatabaserna

2=INLEVERANS PÅGÅR
Inleverans påbörjad = minst en rad inlevererad

3=INLEVERANSEN PARKERAD
Den som inlevererar har parkerat inköpet. Ska fortsätta senare

7=INLEVERANSEN KLAR FÖR EFTERBEHANDLING
Uppdatering av inleveransdata ska påbörjas

8=EFTERBEHANDLA INLEVERANSEN I 415
Denna status väljer man i PDA om man vill att själva inleveransen ska verkställas i rutin 415

9=INLEVERANSEN FÄRDIGBEHANDLAD..
Rader i Leveransdatabaserna inlevereras motsvarande rutin 431. Efter avslutad inleverans plockas leveransposterna bort.

Listkontrollen

LEVERANSHUVUD
I listkontrollen visas information om de inköp som ligger i databasen Leveranshuvud:

Typ (Inköp/Fri), Inköpsnr, Status, Inlevereras av, Inloggad som, Datum, Klockslag, Leverantör, Leverantörsnamn. (Datum och Klockslag visar när inleveransen initierades)

LEVERANSRADER
Här visas information om de leveransrader som finns för markerat inköp. Radnummer, Artikelkod, Benämning, Antal att leverera och Levererat antal visas.

LEVERANSDETALJER
Här visas de inleveranser som gjorts på respektive rad. Den information som finns här är det som ligger till grund för inleveranstransaktionerna vid verkställande av inleveransen. Som standard visas bland annat Lagerplats, Batch, Serienummer, Antal inleveransetiketter, samt Levererat antal i denna listkontroll.

Knappar



VERKSTÄLL INLEVERANS
Slutför inleveransen på de i listkontrollen markerade inköp som har status 8=Efterbehandla i rutin 415.

AVBRYT INLEVERANS
Avbryter inleveransen och tar bort inköpet från leveransdatabaserna. Ingen inleverans verkställs. Sigillet på inköpet plockas bort.

BYT SIGN
Byter ut inloggad signatur på markerad inleverans.

HÄMTA EFTER MIN
Ange med vilket intervall, i hela minuter, listkontrollen ska uppdateras (automatiskt).



UPPDATERA
Genom att klicka på knappen Uppdatera eller F5-tangenten, uppdateras listkontrollen med nya värden.

PDA Lager - Inleverans via Handdator

Inleverans nås via menyn PDA lager.



Rutinen består av följande flikar:

ID
Identifiering av inköpet.
Vilket inköp är det vi ska inleverera? Alternativt fri inleverans, dvs. utan bakomliggande inköp.

INKÖP
Visar information om inköpshuvudet.

RADER
Visar de rader som ingår i det inköp som valts.

INLEV
Själva inleveransdialogen där bland annat det antal av artikeln som ska inlevereras anges.

AVSLUT
Utskrift av etiketter samt verkställande av själva inleveransen.

Inleverans – Fliken ID

I den första fliken ska godset identifieras.



Fokus styrs beroende på vald egenskap:

INKÖPSNUMMER
Fältet har sökfunktion.

ARTIKELKOD
Fältet har sökfunktion.

LEVERANTÖR
Ange Leverantörskod. Fältet har sökfunktion.

LEVERANTÖRENS ARTIKELKOD
Ange Leverantörens artikelkod.

LEVERANTÖRENS ORDERNUMMER
Ange Leverantörens ordernummer.

RADBASERAT
Avser identifiering via Artikelkod eller Leverantörens artikelkod. Se mer information under avsnittet Radbaserad inleverans.

Knappar



Öppnar dialogen "Parkerade inköp" för översikt av pågående inleveranser för inloggad signatur. Möjlighet finns att öppna parkerade inleveranser.



TÖM
Tömmer alla inmatningsfält och återgår till startfält enligt egenskap.

SÖK INKÖP
När identifiering sker på annat sätt än via Inköpsnummer får denna knapp fokus då värde matats in i något av identifieringsfälten och ett klick på TAB-tangenten gjorts.

TILL INKÖPET
När inköpet identifierats, klicka på denna knapp för att aktivera själva inleveransen och komma till nästföljande flik.

FRI INLEVERANS
Denna knapp används då inleverans sker utan bakomliggande inköp (om egenskap tillåter detta). Observera! Inga värden hämtas med från identifieringsdialogen (Flik Id).

Arbetsgång fliken ID

Följande händer för respektive identifieringssteg:

Om Inköpsnummer väljs

1. Ange inköpsnummer eller sök den via förstoringsglaset (inköpsstudion). Tryck TAB.
2. Inköpet kontrolleras och läses in till leveransdatabaserna. Inköpet låses med sigill.
3. Direkthopp sker till Inköpsfliken eller Inleveransfliken beroende på valda egenskaper.

Om Artikelkod väljs

1. Ange artikelkod eller sök den via förstoringsglaset (artikelstudion). Tryck TAB.
2. Fokus hamnar på knappen Sök inköp. Klicka för att starta sökdialog (se dialogen Öppna inköpsrader).
3. Dialogen visar öppna inköpsrader. Välj inköpsrad.
4. Inköpet kontrolleras och hela inköpet läses in till leveransdatabaserna. Inköpet låses med sigill.
5. Fokus sätts på knappen Till inköp. Direkthopp kan ske till Inköpsfliken eller Inleveransfliken med hjälp av egenskaper i 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Inleverans.

Om Leverantör väljs

1. Ange leverantörskod eller sök via förstoringsglaset (leverantörsstudion). Tryck TAB.
2. Fokus hamnar på knappen Sök inköp. Klicka för att starta sökdialog (se dialogen Öppna inköp).
3. Dialogen visar öppna inköp. Välj inköp.
4. Inköpet kontrolleras och hela inköpet läses in till leveransdatabaserna. Inköpet låses med sigill.
5. Fokus sätts på knappen Till inköp. Direkthopp kan ske till Inköpsfliken eller Inleveransfliken med hjälp av egenskaper i 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Inleverans.

Om Leverantörens artikelkod väljs

1. Ange leverantörens artikelkod. Tryck TAB.
2. Fokus hamnar på knappen Sök inköp. Klicka för att starta (se dialogen Öppna inköpsrader).
3. Dialogen visar öppna inköpsrader. Välj inköp.
4. Inköpet kontrolleras och hela inköpet läses in till leveransdatabaserna.
   Inköpet låses med sigill.
5. Fokus sätts på knappen Till inköp. Direkthopp kan ske till Inköpsfliken eller Inleveransfliken med hjälp av egenskaper i 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Inleverans.

Om Leverantörens ordernummer väljs

1. Ange leverantörens ordernummer. Tryck TAB.
2. Fokus hamnar på knappen Sök inköp. Klicka för att starta sökdialog
   (se dialogen Öppna inköpsrader).
3. Dialogen visar öppna inköpsrader. Välj inköpsrad.
4. Inköpet kontrolleras och hela inköpet läses in till leveransdatabaserna.
   Inköpet låses med sigill.
5. Fokus sätts på knappen Till inköp. Direkthopp kan ske till Inköpsfliken eller Inleveransfliken med hjälp av egenskaper i 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Inleverans.

Dialog – Parkerade inköp

Här visas de parkerade inköp som inloggad signatur skapat. Det första inköpet i denna lista är en fri inleverans. Välj önskat inköp genom att klicka på det.



Dialog – Öppna inköpsrader

Denna dialog används för att söka fram öppna inköpsrader. Som sökbegrepp används artikelkod respektive leverantörens artikelkod beroende på varifrån dialogen startades. Här visas alla ej färdiginlevererade inköpsrader.



Listkontrollen

- Leveransvecka (Vecka) (bekräftad leveransvecka i första hand)
- Inköpsnummer (Inköp)
- Inköpsrad (Radnr)
- Artikelkod (Artikel) alternativt Leverantörens artikelkod (Lev.art)
- Återstår antal att inleverera (Antal)
- Notering (N)
    1. T = Inleveransinstruktioner finns (på rad- eller artikelnivå)
    2. K = Beställt mot kundorder (om inköpsraden är orderkopplad)
    3. P = Planerade utleveranser (se egenskap).

Välj inköpsrad genom att klicka på raden eller ange/scanna inköpsnumret. Därefter sker återgång till anropande dialog. Vid klick på Avbryt sker återgång till anropande dialog utan åtgärd.

Dialog – Öppna inköp

Denna dialog används för att söka fram öppna inköp. Som sökbegrepp används leverantörskod respektive leverantörens ordernummer beroende på varifrån dialogen startades. Endast öppna inköp visas.



Listkontrollen

- Leveransvecka (Vecka) (bekräftad leveransvecka i första hand)
- Inköpsnummer (Inköp)
- Leverantörskod (Lev.kod)
- Leverantörens ordernummer (Lev.ordnr)

Välj inköp genom att klicka på raden eller ange/scanna inköpsnumret. Därefter sker återgång till anropande dialog. Vid klick på Avbryt sker återgång till anropande dialog utan åtgärd.

Inleverans – Fliken Inköp

I denna flik visas information kring aktuellt inköp.

Obs!

Denna flik är inte tillgänglig vid fri inleverans.



När du kommer till denna flik har inköpet hämtats ner till Leveransdatabaserna och inköpet har låsts med sigill. Följande information från inköpshuvudet visas:

- Inköpsnr
- Inköpsnamn
- Leverantörskod
- Leverantörsnamn
- Lager
- Inleveranssignatur
- Inleveransdatum - Datum då inköpet valdes ut för inleverans
- Lev.ordernr - Leverantörens ordernummer.
- Skriv etiketter - Om etiketter ska skrivas ut direkt eller senare. Går att ändra här eller i avslutfliken. Etikettformatet ETIR måste finnas i inköpets blankettset för att etikettutskrift ska vara möjlig. Egenskap i 791 Egenskaper PDA Lager fliken Inleverans, styr ifall denna ska vara markerad eller ej som standard.

Knappar

PARKERA

Inleveransen "parkeras" och ligger kvar i leveransdatabaserna. Status ändras till "3=Inleveransen pausad". Rutinen återgår till ID-fliken.

TA BORT

Inleveransen avbryts och inleveransuppgifterna tas bort från leveransdatabaserna. Inköpet frisläpps och rutinen återgår till ID-fliken.

FORTSÄTT

Denna knapp får fokus så fort inköpet lästs in och aktiverats för inleverans. Hopp sker till fliken Inlev respektive Rader beroende på valda egenskaper.

Inleverans – Fliken Rad

I denna flik visas de inköpsrader, på aktuellt inköp, där det finns något att leverera.



Listkontrollen

- Radnummer (Rad)
- Artikelkod (Art.kod)
- Leverantörens artikelkod (Lev.art)
- Antal som återstår att leverera in enligt inköpet (Antal)
- Antal inlevererat vid detta inleveranstillfälle (Inlev)
- Notering (N)
    1. T = Inleveransinstruktioner finns (på rad- eller artikelnivå)
    2. K = Beställt mot kundorder (om inköpsraden är orderkopplad)
    3. P = Planerade utleveranser (se egenskap)

VISA
Denna listbox bestämmer vilka rader som ska visas i listkontrollen. Vad som ska vara förvalt styrs av egenskaper i 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Inleverans.

Alla

Ej färdiginlevererade


Inlevererade

Obs!

Urvalet görs endast på de rader som ligger i databasen Leveransrader och ej på hela inköpet.

ANGE ARTIKELKOD
I fältet finns det möjlighet att hämta inköpsraden via artikelkoden eller radprefix följt av radnummer. Stöd för Sökvägar artikel finns, se rutin 835 Sökvägar artikel.

Knappar



FÖRSLAG
Inlevererat antal föreslås som lika med "Återstår antal" för samtliga rader i leveransunderlaget. Då egenskapen att serienummer måste registreras vid inleverans är aktiverad, behandlas inte rader med serienummer.

PARKERA
Inleveransen "parkeras" och ligger kvar i leveransdatabaserna. Status ändras till "3=Inleveransen pausad". Rutinen återgår till ID-fliken.

AVSLUT
Hopp sker till fliken Avslut där inleveransen kan verkställas.

Arbetsflöde vid inleverans

TOTALLEVERANS - INLEVERERA DET SOM ÅTERSTÅR (ALLT SOM FINNS KVAR I LEVERANSRADER)
Tryck på "Förslag" och "Inlev" föreslås som lika med "Ant" under förutsättniing att detta fält är tomt. Själva inleveransen sker vid klick på Verkställ (under fliken Avsluta)

DELLEVERERA (DET SOM FINNS I LEVERANSRADER)
Om det är önskvärt att delleverera, välj önskad rad i listkontrollen. Hopp sker till "Inlev". Inleverera önskade rader och verkställ inleveransen via fliken Avslut.

TA BORT RAD
Välj rad i listkontrollen. Hopp sker till "Inlev". Här väljs Ta bort. Raden plockas bort från själva leveransunderlaget.

Obs!

Raden försvinner inte från själva inköpet.

Inleverans – Fliken Inlev

I denna flik sker inleverans på detaljnivå. Observera att antalet fält och knappar varierar beroende på artikel / lager / egenskaper.



ARTIKEL
Ange artikelkod, antingen manuellt eller med streckkodsläsare. Det går även att söka fram artikel med artikelstudion. Sökvägar artikel samt användning av radprefix för att välja inköpsrad stöds. Se egenskaper i rutin 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Inleverans. Använd bläddringsknapparna för att bläddra mellan inköpsraderna.

INLEVERANSENHET
Hämtas från inköpsraden samt från de inleveransenheter som finns tillgängliga för artikeln i artikelregistret. Då Inleveransenhet ändras räknas antal att levererera om i fältet Inlev antal.

INLEVERERAT ANTAL
Antal som levereras in enligt inleveransenhet.

ANTAL INLEVERANSETIKETTER
Antal etiketter som ska skrivas ut. Detta antal räknas ut baserat på artikelns och blankettens egenskaper.

LAGER
Lager som inleveransen ska ske till för aktuell rad.

SERIENUMMER

- Om kryssrutan är markerad innebär detta att serienummer MÅSTE anges vid inleveransen. Styrs via kryssrutan "Löpnummer och serienummer tvingande vid uppdatering av serienr.registret" i rutin 791 Egenskaper Serienr, fliken Allmänt/inlev.
- Om enbart ETT serienummer ska inlevereras anges detta i dialogen, i annat fall i en separat dialog (se nedan Skapa serienummer). Denna dialog blir tillgänglig vid klick på knappen .



LAGERPLATS

Lagerplats anges här, antingen manuellt, enligt förslag, eller med hjälp av sökdialogen. Då egenskapen kontrollera lagerplats är markerad, kontrolleras lagerplatsen mot lagerplatsregistret vid Spara rad.


Lagerplats föreslås enligt följande prioritetsordning:

1. Lagerplats som reserverats mot inköpsraden.
2. "Lagerplats för orderkopplat gods" (om detta är ifyllt och inköpsraden är orderkopplad).
3. "Lagerplats för inkommande gods".
4. Lagerplats från flerlagret eller artikeln.

BATCH

Anges med automatik eller manuellt.

Knappar



SPARA
Klick på denna knapp sparar ner inleveransinformation. Leveransrad samt Leveransdetaljer sparas.

TA BORT
Tar bort raden från leveransunderlaget. Notera att raden INTE försvinner från själva inköpet.

TÖM
Tömmer bilden och börjar om från Artikel. Inga data uppdateras.

AVSLUT
Hopp sker till fliken Avslut, där inleveransen kan verkställas.

VISA INL.
Visar gjorda inleveranser vid detta inleveranstillfälle. Inleveransen kan öppnas för granskning och vid behov raderas.

INSTRUK
Denna knapp aktiveras om det finns en notering (N) på raden. Ny dialog öppnas upp som visar inleveransinstruktioner, kopplad kundorder och eller information kring planerade utleveranser.

RAD.INL
Raderar vald ännu inte verkställd inleverans. Denna knapp är endast aktiv då inleverans valts med hjälp av knappen Visa inl.

Dialog - Skapa serienummer

I dialogen scannas/matas in så många serienummer som ska levereras in. Möjlighet finns att ange ett intervall. När dialogen startas visas hur många serienummer som ska skapas.



SERIENR
Ange serienummer här och klicka på Spara.

INTERVALL
Markera kryssrutan om ett serienummerintervall automatgenereras. Nedanstående fält blir då tillgängliga.


STARTVÄRDE
Ange startvärde för intervallet.

INLEDANDE
Ange inledande tecken för serienumret. Även kallat prefix.

AVSLUTANDE
Ange avslutande tecken för serienumret. Även kallat suffix.

NOLLUTFYLL
Ange om löpnumret i serienumret ska nollutfyllas. Det som nollutfylls är det intervall som börjar med startvärdet.

Knappar



SPARA
Sparar aktuell post. Då ett intervall angivits och klick på Spara väljs, genereras så många serienummer som återstår på raden.

TA BORT
Tar bort aktuell post. Välj serienummerrad i listkontrollen och klicka på Ta bort.

AVSLUTA
Avslutar inmatning av serienummer. Återgång sker till inlevfliken. Antalet skapade serienummer i denna dialogen anges som Inlev antal.

Inleverans - Fliken Avslut


Under denna flik avslutas inleveransen. Eventuella etiketter skrivs ut och lager och inköp uppdateras.



SKRIV ETIKETTER DIREKT
Vid markering av denna kryssruta skrivs etiketter ut direkt vid verkställ. Detta är samma kryssruta som finns på inköpsfliken.

SENARE UTSKRIFT
Etiketterna sparas för senare utskrift i rutin 8021 Etikettcentralen. Observera att serienummerinleveransetiketten GIET skrivs ut direkt oavsett denna egenskap.

Knappar



Vilken eller vilka som är tillgängliga styrs via egenskap för avslut i rutin 791 Egenskaper PDA Lager.

VERKSTÄLL
Inleveransen verkställs.

EFTERBEHANDLA
Denna funktion lägger över själva verkställandet av inleveransen till rutin 415. Status sätts till 8=Efterbehandla leverans i 415


Fria inleveranser

PDA Inleverans hanterar även fria inleveranser, det vill säga inleverans utan bakomliggande inköp. En egenskap i 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Inleverans styr om detta ska vara tillåtet eller inte. Vid arbete med en fri inleverans får leveransen ett temporärt inköpsnummer som består av inloggad signatur och FRI.

Öppna / skapa fri inleverans

Skapa eller öppna en fri inleverans på något av följande två sätt:

1. KLICKA PÅ KNAPPEN:



Finns det redan en befintlig fri inleverans för inloggad signatur öppnas denna. Annars skapas en ny fri inleverans.

2. KLICKA PÅ KNAPPEN:



Dialogen ”Parkerade inköp” öppnas. Välj att öppna den påbörjade fria inleveransen genom att klicka på den.



Skillnader mellan Fri inleverans och Inleverans mot bakomliggande inköp

Fliken Rader

Fliken Rader saknar knappen Förslag vid arbete med fri inleverans.




Avslut

Då en fri inleverans verkställs, finns möjligheten att välja att skriva ut etiketter eller inte. Senare utskrift av etiketter stöds inte vid fri inleverans.

RADERA FRI INLEVERANS

Knappen "Radera fri inleverans" raderar aktuell inleverans inklusive samtliga inleveransrader och återgår till ID-fliken.



Radbaserad inleverans

I PDA Inleverans går det även att arbeta med radbaserad inleverans. Detta arbetssätt passar de användare som vill inleverera gods från flera olika inköp i samma flöde.

Markera kryssrutan Radbaserad inleverans för att aktivera funktionen. I rutin 791 egenskaper PDA Lager, fliken Inleverans går det att välja att radbaserad inleverans ska vara förvalt alternativ.

Flöde

1. IDENTIFIERING AV INKÖP


Skriv/scanna in artikelkod eller leverantörens artikelkod. Klicka på Sök inköp för att visa aktiva inköpsrader. Se beskrivning av dialogen Öppna inköpsrader. Välj önskat inköp/inköpsrad genom att klicka på raden eller skriva in inköpsnumret.

2. INLEVERANS

Inköpsraden läses in och inköpet låses med sigill. Skriv in antal som ska inlevereras och eventuell lagerplats, batch och/eller serienummer. Klicka på Spara. Klicka därefter på Avslut då leveransen är komplett. Ifall du inte önskar inleverera aktuell rad, klicka på Ta bort, återgång sker då till Öppna inköpsrader.

3. AVSLUTA

Klicka på Verkställ. Inleverans av aktuell rad verkställs och återgång sker till Öppna inköpsrader. Se 1. Identifiering av inköp. För att avsluta flödet och återgå till ID-fliken - tryck avbryt i dialogen Öppna inköpsrader.




Utleverans

PDA lager – Utleverans är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till utleverans via PDA (handdator).

791 Egenskaper PDA lager – Utleverans

För att använda PDA lager - Utleverans krävs att egenskaper angivits i rutin 791 Egenskaper PDA lager, fliken Utleverans:



Generellt

LÄGG TILL FAKTURERING
Ange om order ska läggas till fakturering efter avslutad utleverans.

Order

DIREKTHOPP TILL UTLEV FLIKEN
Detta val innebär att du utgår från fliken Utlev när du ska utleverera.

DIREKTUTSKRIFT
Skriv utleveransdokument direkt eller senare. Om denna kryssruta inte är markerad sker utskrift via rutin 731 Blanketter.

STANDARDVÄRDE FÖR SORTERING
Ange vilket grundval som ska gälla för sortering av utleveransrader under fliken Rader. Följande alternativ finns:

Lagerplats

Radnr (Orderrad)

Artikelkod

Rader

STANDARDVÄRDE FÖR VISA
Välj vilka orderrader som ska visas. Gäller visning av de orderrader som ingår i aktuell utleverans. Följande alternativ finns:

Alla

Ej färdiglevererade

Levererade

Standardantal

Här styr du vad Pyramid ska föreslå för antal Följande alternativ finns:

Återstår antal

Ett (1) = Anger ett (1) att leverera. När det gäller Serienummerartiklar (om tillvalsmodul Serienummer finns installerad) föreslås alltid ett (1) som antal.

Inget

Antalskvittens

Här styrs hur Pyramid ska agera när standardantal har föreslagits. Följande alternativ finns:

Automatisk = Sedan antal har föreslagits går Pyramid vidare till knappen Spara.

Manuell = Markören kvar i antalsfältet sedan antal har föreslagits.

Utleverans

PREFIX FÖR RADNUMMER
Med denna egenskap skiljer du på artikelkoder och radnummer. Eftersom det kan finnas artikelkoder som också inleds med 10, 20 osv. bör prefix för radnummer användas.
Exempel: Om du anger att koder som börjar med RD är radnummer, kombinerar du detta exempelvis enligt; RD10 där 10 är själva radnumret.

ÅTERGÅ TILL FLIKEN RADER
Sedan utleverans skett under fliken Utlev öppnas åter fliken Rader. Denna egenskap är inte tillgänglig om egenskapen Automatisk radhämtning aktiverats.

AUTOMATISK RADHÄMTNING
Orderrader hämtas fram med automatik enligt den sorteringsordning som valts.


NYREGISTRERA RADER
Ange om det ska vara tillåtet att registrera nya artikelrader vid utleverans.

TILLÅT ÖVERLEVERANS
Ange om det ska vara tillåtet att överleverera en orderrad. Om egenskapen Nyregistrera rader är markerad och överleverans inte ska tillåtas, registreras en ny rad.

VISA TIDIGARE FÄRDIGLEVERERADE RADER
Markera kryssrutan för att kunna se de orderrader som sedan tidigare är färdiglevererade via PDA utleverans. Det är även möjlighet att rapportera vidare på dessa orderrader.

Rutin 414 PDA Utleverans

I denna rutin kan du följa de order som är under utleverans ute i handdatorerna. Dialogen har en delad listkontroll där du samtidigt kan se vad som har plockats och vad som finns kvar att plocka på en order.



Status

Via fältet Status kan du välja att se i vilket läge en order befinner sig i:

1=UTLEVERANS EJ PÅBÖRJAD
Ordern har aktiverats för utleverans men ingen orderrad har ännu levererats.

2=UTLEVERANS PÅGÅR
Minst en orderrad har nu levererats på ordern.


3=UTLEVERANS PARKERAD
Den som utlevererar aktuell order har parkerat den så länge, ex. dags för fika eller lunch.

7=UTLEVERANSEN KLAR FÖR EFTERBEHANDLING
Ordern kan nu utlevereras enligt det som gjorts i handdatorn.

8=EFTERBEHANDLA UTLEVERANS I 414
Denna status innebär att utleveransen ska färdigställas och efterbehandlas i denna rutin (414). All utleveransinformation har samlats in via handdatorn men uppdatering av ordern ska ske via rutin 414 PDA Utleverans.

9=UTLEVERANS FÄRDIGBEHANDLAD
Order är nu uppdaterad med utleveransinformation. Utleveransunderlaget kan nu raderas.

Knappar



UTLEVERERA
Via knappen Utleverera kan du utleverera de order som har status ”Efterbehandla utleverans i 414”. Markera ordern i listkontrollen (via kryssrutan) och klicka på knappen Utleverera.

AVBRYT UTLEV
Om du av någon anledning önskar avbryta en utleverans kan du göra det här. Markera ordern i listkontrollen (via kryssrutan) och klicka på knappen Avbryt utlev.

BYT SIGN
Via denna funktion kan du byta inloggningssignatur på en pågående utleverans.



UPPDATERA
Genom att klicka på knappen Uppdatera eller F5-tangenten, uppdateras listkontrollen med nya värden. Ange med vilket intervall, i hela minuter, listkontrollen ska uppdateras (automatiskt).

PDA Lager - Utleverans via Handdator

Utleverans når du via menyn PDA Lager.



Rutinen består av följande flikar:

ORDER
Här väljer du den order som ska utlevereras.

RADER
Visar de rader som ingår i den order som valts.

UTLEV
Öppnar utleveransdialogen där du bland annat anger det antal som utlevereras.

AVSLUTA
Komplettera med fraktuppgifter och verkställ utleveransen.

Utleverans – Fliken Order



SIGNATUR
Inloggningssignaturen visas som grundvärde, men kan ändras.

ORDERNR
Ange ordernummer eller sök via förstoringsglaset.
Knappen Fortsätt blir automatiskt markerad sedan ovanstående uppgifter angivits. Vid klick på knappen Fortsätt öppnas fliken Rader. Om egenskap angivits öppnas fliken Utlev direkt.
Vid klick på Ta bort raderas ordern ur utleveransdatabaserna och ordern frisläpps.

Nedanstående styr visningen i listkontrollen under fliken Rader.


SORTERING
Anger vilken sorteringsordning som listkontrollen, under fliken Rader ska ha. Vilket som ska vara grundvärde styrs av egenskaperna enligt följande:

Lagerplats

Radnr

Artikelkod

Knappar




FORTSÄTT
Denna knapp markeras så fort ordern lästs in. Fliken Utlev öppnas om egenskapen angivits för detta, annars öppnas fliken Rader.

TA BORT
Raderar ordern ur utleveransdatabaserna.

PARKERA
Utleveransen ”parkeras”.

Utleverans – Fliken Rader



Listkontrollen

- Radnummer (Rad)
- Lagerplats (Lpl)
- Artikelkod (Art.kod)
- Antal som återstår att utleverera enligt ordern (Antal)
- Antal utlevererat vid detta utleveranstillfälle (Utlev)
- Notering (N)
    1. O = Orderradstext finns för denna rad
    2. T = Utleveransinstruktioner finns (på rad- eller artikelnivå)

På fliken Rader väljer du hur raderna ska behandlas.


VISA
I denna listbox väljer du vilka rader som ska visas i listkontrollen. Vilket som ska vara förvalt styrs av egenskaper i rutin 791 Egenskaper PDA lager, fliken Utleverans. Följande alternativ finns:

Alla

Ej färdiglevererade

Levererade

Knappar



FÖRSLAG

Utleverera det som återstår. Tryck på knappen Förslag och kolumnen Utlev visar samma som kolumnen Antal. Detta gäller om kolumnen Utlev var tom.
Detta sker under förutsättning att det finns reserverat på lägsta nivå, om tillvalsmodulerna Serienummer och Lagerplats/batch används.

DELLEVERERA

Om du önskar delleverera väljer du rad i listkontrollen (markören går då till fliken Utlev). Alternativt väljer du fliken Utlev direkt.

TA BORT

För att ta bort rad väljer du rad i listkontrollen. Fliken Utlev öppnas och du kan klicka på knappen Ta bort.

PARKERA

Utleveransen ”parkeras”.

INSTRUK

Visa inledande ordertext för ordern. Denna knapp visas endast då det finns en eller flera textrader före artikelraderna.

Utleverans – Fliken Utlev



RAD/ARTIKEL
Om ingen orderrad/artikel är vald kan du välja på följande sätt:

- Ange radnummer
  Här kontrolleras inmatad kod inklusive prefix för radnummer. Detta prefix anger du i rutin 791 Egenskaper PDA lager, fliken Utleverans.
  Exempelvis: RD10 där RD är prefix för rader och 10 är själva radnumret.
- Ange artikelkod
  Om inte inledande prefix anger att det är ett radnummer sker kontroll enligt sökvägar för artikelkod. När artikelkoden hämtats fram sker kontroll om den finns i utleveransunderlaget och vilket radnummer den finns på.
  Om fler rader finns med samma artikelkod, börjar utleverera den första som det återstår antal på.
- Bläddra
  Bläddra bland posterna under fliken Rader.

LAGER
Fältet är tillgängligt om tillvalsmodul Flerlager finns installerat. Lager följer med från orderhuvudet alternativt orderraden. Lager kan bytas här.

SERIENR
Om tillvalsmodul Serienummer finns installerad kan du här ange serienummer om så ska ske enligt egenskap.
Sökknappen öppnar en dialog med de serienummer som reserverats till denna rad. Möjlighet finns att även söka på serienummer som inte är reserverade för ordern.

LPL
Lagerplats är ren information om inte artikeln är en Lagerplatsartikel (om tillvalsmodul Lagerplats/batch finns installerad). Om så är fallet får detta fält fokus.
Sökknappen öppnar en dialog med de lagerplatser som reserverats till denna rad.


BATCH
Tillgängligt om tillvalsmodul Lagerplats/batch finns installerad. Om så är fallet får detta fält fokus. Sökknappen öppnar en dialog med de batchar som reserverats till denna rad.

UTLEVERERAT
Utlevererat anger hur mycket som är utlevererat i förhållande till det som ska utlevereras. (Fältet används enbart för information).

ANTAL
Här visas vad som återstår att leverera. Kvittera detta antal eller ändra. Kontroll mot egenskapen om överleverans. Därefter hamnar fokus på knappen Spara.

MAK.REST
Om denna egenskap är markerad omvandlas resterande antal till 0 (noll) när du väljer Spara. Det är möjligt att fortsätta utleverera på raden, om den hämtas fram på nytt.

Knappar



SPARA
Klicka på denna knapp för att spara.

TA BORT
Tar bort raden från utleveransunderlaget. (Observera! Raden försvinner inte från själva ordern).

TÖM
Tömmer dialogen och börjar om från Rad/artikel. Inga data uppdateras.

AVSLUTA
Fliken Avsluta öppnas och kompletterande fraktinformation kan fyllas i. Härifrån verkställer du också utleveransen.

VISA UTLEV / RADERA UTLEV
När du arbetar med en rad för leverans, kan du via denna funktion se de transaktioner du gjort på raden just nu. Om du väljer plockrad kan denna ändras eller plockas bort (klicka på knappen Radera trans).

INSTRUK
Visar utleveransinstruktion samt orderradstext för aktuell orderrad. Denna knapp visas endast då utleveransinstruktion eller orderradstext finns.


Utleverans – Fliken Avsluta



Under denna flik visas fraktinformation såsom:

- Godsmärkning
- Vikt
- Volym
- Antal kolli
- Fraktavgift
- Transportsätt
- Leveransvillkor

Knappar



VERKSTÄLL
Utleveransen verkställs. Ordern uppdateras med de utleveranser som skett.

UTLEVERERA I 414
Ett klick på denna knapp innebär att själva verkställandet av utleveransen ska ske via rutin 414 PDA Utleverans. Status blir 8=Efterbehandla utleverans i 414.

GODKÄNN
Klicka på denna knapp för att godkänna utskrifter, om egenskapen Direktutskrift markerats på fliken Order.

SKRIV OM
Klicka på denna knapp om utskrift ska ske på nytt, om egenskapen Direktutskrift markerats på fliken Order.

Lageromföring

PDA Lager – Lageromföring är en helintegrerad applikation som ger möjlighet att flytta varor mellan olika lager. Rutinen är tillgänglig då tillvalsmodulen Flerlager är installerad. Rutinen hanterar lageromföring mellan olika lagerplatser, samt lageromföring av serienummer då dessa tillvalsmoduler är installerade.

Allmänt

PDA Lageromföring skapar ett nytt lageromföringshuvud första gången en lageromföring verkställs. Detta lageromföringshuvud används så länge Från och Till lager är oförändrat.

Varje enskild omföring skapar en omföringsrad samt omföringstransaktioner. Dessa kan inspekteras i respektive studio i Pyramid.

PDA Lageromföring tar hänsyn till egenskaperna för Överleverans (se rutin 791 Egenskaper Flerlager respektive Lagerplatser). Inställningen Varna vid överleverans ger en fråga då saldo för överföring ej räcker till. Denna fråga besvaras i PDA genom att trycka på Verkställ en gång till.

Obs!

Överleverans är aldrig tillåtet då man har tillvalsmodulen Lagerplats / Batch och inställningen Använd batchnummer.

Rutinen tar hänsyn till funktionen Kontrollera lagerplats (se rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp flik Lager). En kontroll görs att den lagerplats som matats in är en giltig lagerplats. För att kontrollera vilka lagerplatser som är giltiga, använd förstoringsglaset eller rutin 747 Lagerplatser i Pyramid.

PDA lager – Lageromföring via Handdator

Lageromföring når du via menyn PDA Lager.




Rutinen har följande flikar

OMFÖRING
Under fliken omföring anger du vilken vara som ska flyttas. Ange från vilket lager den ska flyttas och vart den ska flyttas.

RESULTAT
Under denna flik visas resultatet av de omföringar son gjorts.

Lageromföring - Fliken Omföring

Under fliken omföring anger du vilken vara som ska flyttas. Ange från vilket lager den ska flyttas och vart den ska flyttas.



FRÅN LAGER
Ange vilket lager omföringen ska göras från. Inloggad signaturs lager föreslås som standard.

TILL LAGER
Ange vilket lager omföringen ska göras till.

ARTIKEL
I detta inmatningsfält ska artikelkod anges. Stöd för sökvägar artikel finns vilket gör att artikeln kan väljas med streckkodsläsare.
Artikel kan även hämtas fram med pilarna (bläddring), till höger om inmatningsfältet. Bläddring sker i artikelkodsordning och bara artiklar som är lagerförda. Det finns även möjlighet till sökning via förstoringsglaset. I fältet under visas artikelns benämning.

SERIENR
Om tillvalsmodulen serienummer är installerad och artikeln är serienummerhanterad kan man i detta fält ange vilket serienummer som ska lageromföras. Det finns möjlighet att söka serienummer via förstoringsglaset.
Då man väljer en serienummerartikel sätts antalet som ska omföras till 1. I samband med lageromföring av serienummer uppdateras fälten lager respektive lagerplats på serienumret.

FRÅN LPL
Om tillvalsmodulen lagerplats/batch finns tillgänglig visas detta fält. Fältet är endast tillfängligt om artikeln som angivits är lagerplatshanterad. Ange från vilken lagerplats varan ska flyttas. Det finns möjlighet att söka lagerplats via förstoringsglaset .

FRÅN BATCH
Detta fält visas om egenskapen Använd batch i 791 Egenskaper Lagerplatser är markerad.

Ange vilken batch som ska flyttas. Det finns möjlighet att söka batch via förstoringsglaset.

TILL LPL
Ange till vilken lagerplats varan ska flyttas. Det finns möjlighet att söka lagerplats via förstoringsglaset. Förstoringsglaset öppnar lagerplatser/artikel sökdialogen. Jämför 8195 i Pyramid. Förstoringsglaset öppnar lagerplatssökdialogen. Jämför 8137 i Pyramid.

ANTAL
Ange antal som ska omföras. Vid omföring av serienummerartikel är detta = 1. I övriga fall kontrolleras detta antal mot lager respektive lagerplatssaldo enligt egenskaper i 791.

Knappar



VERKSTÄLL
Verkställer omföringen. Saldo flyttas mellan lager och lagertransaktioner skapas. Resultatet går att se i fliken Resultat.

TÖM
Tömmer dialogen utan att transaktionen genomförs.

Lageromföring - Fliken Resultat



Under denna flik visas resultatet av de omföringar son gjorts. När denna rutin lämnas, töms informationen på fliken.

För varje lageromföring visas två rader i listkontrollen. Den första visar Från-lagret och den andra visar Till-lagret. Det saldo som visas är lagersaldo, vilket inte ska förväxlas med eventuellt lagerplatssaldo.

Lagerplatsomföring

PDA Lager – Lagerplatsomföring är en helintegrerad applikation som ger möjlighet att flytta varor mellan olika lagerplatser. Rutinen kan startas fristående eller då utleverans sker på lagerplatsnivå. Rutinen är tillgänglig då tillvalsmodulen Lagerplatser/Batch är installerad.

PDA lager – Lagerplatsomföring via Handdator

Lagerplatsomföring når du via menyn PDA Lager.



Rutinen har följande flikar

FLIKEN OMFÖRING

Under fliken omföring anger du vilken vara som ska flyttas. Ange från vilken lagerplats den ska flyttas och vart den ska flyttas.

FLIKEN RESULTAT

Under denna flik visas resultatet av de omföringar som gjorts.

Lagerplatsomföring – Fliken Omföring



Under fliken omföring anger du vilken vara som ska flyttas. Ange från vilken lagerplats den ska flyttas och vart den ska flyttas.

Under denna flik finns följande fält:

ARTIKEL
I detta inmatningsfält ska artikelkod anges. Artikelsortimentet kan även nås via streckkod. Artikel kan även hämtas fram med pilarna (bläddring), till höger om inmatningsfältet. Bläddring sker i artikelkodsordning och bara artiklar som är lagerplatsartiklar. Det finns även möjlighet till sökning via förstoringsglaset. I fältet under visas artikelns benämning.

LAGER (GÄLLER ENDAST OM TILLVALSMODUL FLERLAGER ÄR INSTALLERAD)
Ange vilket lager omföringen ska göras på.

FRÅN LPL
Ange från vilken lagerplats varan ska flyttas. Det finns möjlighet att söka lagerplats via förstoringsglaset.

FRÅN BATCH
Ange vilken batch som ska flyttas. Det finns möjlighet att söka batch via förstoringsglaset.

TILL LPL
Ange till vilken lagerplats varan ska flyttas. Det finns möjlighet att söka lagerplats via förstoringsglaset.

TILL BATCH
Ange till vilken batch den ska flyttas. Det finns möjlighet att söka batch via förstoringsglaset.

FÖRPACKN (EJ I BILD)
Ange antal förpackningar som ska omföras, standardvärde aktuellt saldo på lagerplatsen. Inmatning sker endast om egenskapen ”Använd förpackningar” är markerad i rutin 791 Egenskaper Lagerplatser. Fältet förpackningar fungerar som informationsfält. Det är ett fristående saldofält som inte påverkar

den vanliga saldohanteringen i artikelregister och transaktionsregister, utan enbart sparas i rutin 435 Lagerplats/artikel på lagerplats/batchkombinationen.

ANTAL
Ange antal som ska omföras. Som standardvärde anges aktuellt saldo på lagerplatsen.

Knappar



VERKSTÄLL
Verkställer omföringen. Saldo flyttas mellan lagerplatserna och lagertransaktioner skapas.

TÖM
Dialogen töms utan att transaktionen genomförs.


Lagerplatsomföring – Fliken Resultat



Under denna flik visas resultatet av de omföringar som gjorts. När du lämnar denna rutin töms informationen under denna flik.

Denna flik är inte tillgänglig då omföring sker vid PDA Utleverans.

Lagerplatsomföring – via utleverans på Handdatorn




I rutinen PDA Utleverans finns möjlighet att starta omföring i samband med att du söker på lagerplats.

PDA order

Säljare

PDA order – Säljare är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till orderregistrering via PDA (handdator).

791 Egenskaper PDA Order



För att använda PDA order krävs att ett antal egenskaper angivits. Här nedan beskrivs egenskaperna som finns i rutin 791 Egenskaper PDA order, fliken Innesäljare.

Fliken Innesäljare

Order

Gruppbox med egenskaper för order.

PROJEKTTYP INNESÄLJARE
Ange med vilken projekttyp ordern ska registreras.

FAST PROJEKTTYP
Ange om ovanstående projekttyp ska användas även om det finns en projekttyp på kunden.

STANDARDKUND
Om Pyramid ska föreslå en kundkod vid nyregistrering anges det här. Kundkoden som föreslås kan ändras.

LAGER
Ange vilket lager som ska användas (fältet är tillgängligt om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad). Om detta fält lämnas blankt kommer det lager som registerats på inloggningssignaturen att användas. Val av lager kan ändras vid orderregistrering.

SKRIV ORDERDOKUMENT DIREKT
Skriv orderdokument direkt eller senare. Om denna kryssruta är omarkerad sker utskrift via rutin 731 Blanketter.

Rad

Gruppbox med egenskaper för Rad.

Standard antal

Ska Pyramid föreslå antal på orderraden anges det här.
Följande val finns:

Förpackningsstorleken	Antal anges till aktuell artikels förpackningsstorlek. Om denna inte är angiven sätts antalet till ett (1).
Ett	
Inget	

Vid registrering av artikel som finns i ordern

Om en artikelkod registreras och den redan finns på ordern, hanteras det enligt följande:

Ny	Ny orderrad registreras.
Ändra	Den befintliga orderraden, med den aktuella artikel hämtas fram för ändring.

SENASTE PRIS
Ange om du först och främst vill arbeta med kundens senaste pris vid försäljning eller inte. Pyramid letar upp den senaste ordern för den aktuella kunden som innehåller den aktuella artikeln. Gäller inte för kund som du angivit som Standard kund. Kan ändras vid orderregistrering.

AUTOMATISK SPARA VID ANTALSÄNDRING
Markera denna kryssruta om orderraden ska sparas direkt när antalsfältet lämnas

Rader

Sortera listkontrollen

Ange om listkontrollen, under fliken Rader, ska sorteras efter Radnr (Orderrad) eller Artikelkod. Detta kan ändras vid orderregistrering.

PDA order – Säljare via Handdator

PDA Säljare når du via menyn PDA Order.



Rutinen innehåller följande flikar:

ORDER
Skapa ny eller hämta för att ändra befintlig order.

INFO
Här visas kompletterade information till orderhuvudet

RAD
Här registreras själva orderraderna.

RADINFO
Här visas bl.a. textinformation (F7-texter) som finns på aktuell artikel.

RADER
Här visas de orderrader som finns registrerade på aktuell order

Säljare – Fliken Order



Knappar

Närdu öppnat PDA Säljare visas fliken Order. Här finns följande funktioner:



NY ORDER
Detta kommando är valt som standard. Väljs då ny order ska registreras.

ÄNDRA ORDER
Använd detta om order ska ändras. Gäller även om parkerad order ska hämtas.

Vid nyregistrering/Ändring finns följande fält att fylla i:

SÄLJARE
Säljaren anges med automatik som den som är inloggad i PDA'n. Denna kan ändras. Här visas bara de signaturer som är markerade som säljare i 721 Personal.

KUNDKOD
Ange kundkod. Om standardkund finns angiven i egenskaperna visas den här. Sök kund genom att klicka på förstoringsglaset.

NAMN
Här visas kundens namn. Kan även användas vi sökning på kundnamn. Ange då namn och klicka på förstoringsglaset.

ORDERNR
Tillgängligt enbart vid Ändra order.
Ange ordernummer som ska ändras. Klicka på förstoringsglaset om sökning önskas. Möjlighet finns även att hämta fram order som parkerats. Klicka då på parkeringssymbolen (P).

LAGER
Fältet är tillgängligt om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad. Ange vilket lager ordern ska läggas på. Lagret hämtas i första hand från rutin 791 Egenskaper PDA Order och i andra hand från inloggad signatur.

ERT ORDERNR
Ange kundens ordernummer.

DIREKTUTSKRIFT
Markera denna kryrrsuta om direktutskrift av orderdokument ska ske. Direktutskrift styrs via egenskaperna.

Knappar



Vid Nyregistrering/Ändring finns följande kommando:

FORTSÄTT
Fortsätter till fliken Rad för vidare registrering av orderrader.

MAKULERA
Makulerar hela ordern.

SPARA
Sparar ordern.

PARKERA
Parkerar order som sedan smidigt och enkelt kan hämtas upp via parkeringssymbolen (P) i ändringsläget. Order parkeras på aktuell inloggningssignatur och kan bara hämtas fram av samma signatur.

Säljare – Fliken Info



Under fliken Info visas kompletterade information till orderhuvudet. Här finns följande fält:

PROJEKTTYP
Här anges den projekttyp som ordern kommer att knytas till. Projekttypen hämtas med automatik från rutin 791 Egenskaper PDA Order. Under projekttypen visas projektnamnet.

ADRESSKOD
Välj vilken av kundens leveransadresser ordern ska levereras till. Kundens första leveransadress fylls i med automatik.

TRANSPORTSÄTT
Välj transportsätt. Hämtas från kunden eller leveransadressen om transportsätt angivits där.

LEVERANSVILLKOR
Välj leveransvillkor. Hämtas från kunden eller leveransadressen om leveransvillkor angivits där.

BETALNINGSVILLKOR
Hämtas från kunden.

ORDERDATUM
Dagens datum anges med automatik.

LEVERANSVECKA
Leveransvecka anges automatiskt som aktuell vecka plus antal leveransdagar enligt aktuell projekttyp.

Säljare – Fliken Rad



Under fliken Rad registreras själva orderraderna.

Om artikelrad ska registreras

1. ANGE ARTIKELKOD.
Sökning kan ske via studio (klicka på förstoringsglaset). Bläddra bland artikelkoderna med hjälp av pilarna.
Information om artikeln hämtas fram. Normalpris beräknas. Även kundens senaste pris på angiven artikel visas (enligt egenskap).

2. ANGE ANTAL.
Om egenskap för ”Standard antal” angivits visas detta antal här. Möjlighet finns att öka/minska antal med hjälp av pilarna. Om egenskapen Förpackningstorleken markerats ökas/minskas antal med aktuell förpackningsstorlek.

3. ÄNDRA PRIS SAMT EVENTUELL RABATT.
Beräkningar sker om prisfälten ändrar värde eller om val av senaste pris eller inte.


4. BELOPP RÄKNAS FRAM.
Tryck på Spara rad för att spara eller Ny art för att börja om igen, dvs. skapany artikelrad utan att spara den du arbetat med. Markören hamnar då åter i artikelkodsfältet.

Om Textrad ska registreras

1. REGISTRERA TEXT.
Sökning kan ske i Standardtexter, rutin 833.

Tryck på Spara rad för att spara eller Ny text för att börja om igen, dvs. skapa ny textrad utan att spara den du arbetat med. Markören hamnar då åter i artikelkodsfältet. Klick på Spara Order, sparar ordern och återgår till fliken Order.

Knappar



Vid Nyregistrering/Ändring finns följande kommando:

SPARA RAD
Sparar aktuell orderrad.

SPARA ORDER
Sparar ordern och återgång sker till fliken Order.

NY TEXT
Ställer sig i läge för registrering av ny textrad.

NY ART
Ställer sig i läge för registrering av ny artikelrad.

MAKULERA
Makulerar aktuell orderrad.

PARKERA
Parkerar aktuell order och återgång sker till fliken Order.

Säljare – Fliken Radinfo



Fliken Radinfo öppnas inte med automatik utan måste väljas.
Under denna flik visas bl.a. textinformation (F7-texter) som finns på aktuell artikel.

Säljare – Fliken Rader



Fliken Rader öppnas inte med automatik utan måste väljas. Här visas de orderrader som finns registrerade på aktuell order. Välj i vilken ordning raderna ska presenteras med alternativen Radnr och Artikel.

Om du önskar ändra en rad är det bara att klicka på den. Raden öppnas upp för ändring under fliken Rad.

Här visas dessutom information om:

- Ordernummer
- Ordervärde
- TB
- TG


PDA Tillverkning

TO Materialuttag

PDA Tillverkning – TO Materialuttag är en helintegrerad applikation som ger möjlighet till rapportering via PDA (handdator).

791 Egenskaper PDA Tillverkning – TO Materialuttag

För att använda PDA Tillverkning – TO Materialuttag krävs att egenskaper angivits i rutin 791 Egenskaper PDA Tillverkning, fliken Materialuttag:



Tillverkningsorder

DIREKTHOPP TILL FLIKEN MTRL.UTTAG
Detta val innebär att du utgår från fliken Mtrl.uttag när du ska rapportera.

STANDARDVÄRDE FÖR SORTERING
Ange vilket grundval som ska gälla för sortering av rapporteringsrader under fliken Rader. Följande alternativ finns:

- Lagerplats
- Radnr (Tillverkningsorderrad)
- Artikelkod

Rader

STANDARDVÄRDE FÖR VISA
Välj vilka tillvekningsrader som ska visas. Gäller visning av de tillverkningsrader som ingår i aktuellt materialuttag. Följande alternativ finns:

Alla

Rader med rest

Rapporterade rader

FÖRSLAGSKNAPP
Styr om förslagsknappen ska vara tillgänglig. Förslagsknappen rapporterar återstående antal för de listade raderna. Följande alternativ finns

Tillgänglig

Tillgänglig (fråga)

Ej tillgänglig

Standardantal

Här styr du vad Pyramid ska föreslå för antal Följande alternativ finns:

Återstår antal

Ett (1) = Anger ett (1) att rapportera. När det gäller Serienummerartiklar (om tillvalsmodul Serienummer finns installerad) föreslås alltid ett (1) som antal.

Inget

Antalskvittens

Här styrs hur Pyramid ska agera när standardantal har föreslagits. Följande alternativ finns:

Automatisk = Sedan antal har föreslagits går Pyramid vidare till knappen Spara.

Manuell = Markören kvar i antalsfältet sedan antal har föreslagits.

Rapportering

ÅTERGÅ TILL FLIKEN RADER
Sedan rapportering skett under fliken Mtrl.uttag öppnas åter fliken Rader. Denna egenskap är inte tillgänglig om egenskapen Automatisk radhämtning aktiverats.

AUTOMATISK RADHÄMTNING
Tillverkningsorderrader hämtas fram med automatik enligt den sorteringsordning som valts.

PREFIX FÖR RADNUMMER
Med denna egenskap skiljer du på artikelkoder och radnummer. Eftersom det kan finnas artikelkoder som också inleds med 10, 20 osv. bör prefix för radnummer användas.
Exempel: Om du anger att koder som börjar med RD är radnummer, kombinerar du detta exempelvis enligt; RD10 där 10 är själva radnumret.

NYREGISTRERA RADER
Ange om det ska vara tillåtet att registrera nya artikelrader vid rapportering.

UTTAG AV MATERIAL VID KASSATION
Denna egenskap anger om materialuttag ska göras för kasserat antal. Fliken Kassation är tillgänglig om modulen MPS finns installerad.


Avslut

TILLGÄNGLIGA KNAPPAR
Välj i listboxen vilka knappar som ska visas på fliken Avslut. Möjliga val är:

Enbart Verkställ	Rapportering verkställs; tillverkningsrader uppdateras, transaktioner skapas.
Enbart Efterbehandla	Rapportering verkställs i rutin 416.
Båda	Båda knapparna är tillgängliga.

Rutin 416 PDA TO Materialuttag

I denna rutin kan du följa de tillverkningsorder som är under rapportering ute i handdatorerna. Dialogen har en tredelad listkontroll som visar vad som har rapporterats och vad som finns kvar att rapportera på en tillverkningsorder.



Status:

Via fältet Status kan du välja att se i vilket läge en tillverkningsorder befinner sig i:

1=MATERIALUTTAG EJ PÅBÖRJAD
Tillverkningsordern har aktiverats för materialuttag men ingen rad har ännu rapporterats.

2=MATERIALUTTAG PÅGÅR
Minst en tillverkningsrad har nu rapporterats på tillverkningsordern.

3= MATERIALUTTAG PARKERAD
Den som rapporterar aktuell tillverkningsorder har parkerat den så länge, ex. dags för fika eller lunch.

7= MATERIALUTTAG KLAR FÖR EFTERBEHANDLING
Tillverkningsordern kan nu rapporteras enligt det som gjorts i handdatorn.

8=EFTERBEHANDLA MATERIALUTTAG I 416
Denna status innebär att materialuttag ska färdigställas och efterbehandlas i denna rutin (416). All materialuttagsinformation har samlats in via handdatorn men uppdatering av tillverkningsordern ska ske via rutin 416 PDA TO materialuttag.

9= MATERIALUTTAG FÄRDIGBEHANDLAD..
Tillverkningsorder är nu uppdaterad med rapporteringsinformation. Materialuttagsunderlaget kan nu raderas.

Knappar




RAPPORTERA
Via knappen Rapportera kan du rapportera de tillverkningsorder som har status "Efterbehandla materialuttag i 416". Markera tillverkningsordern i listkontrollen (via kryssrutan) och klicka på knappen Rapportera.

AVBRYT RAPP.
Om du av någon anledning önskar avbryta ett materialuttag kan du göra det här. Markera tillverkningsorder i listkontrollen (via kryssrutan) och klicka på knappen Avbryt rapp.

BYT SIGN
Via denna funktion kan du byta inloggningssignatur på ett pågående materialuttag.

HÄMTA EFTER MIN:
Ange med vilket intervall, i hela minuter, som listkontrollen ska uppdateras automatiskt.



UPPDATERA
Genom att klicka på knappen Uppdatera eller F5-tangenten, uppdateras listkontrollen med nya värden.

PDA Tillverkning – TO Materialuttag via Handdator

PDA TO Materialuttag når du via menyn PDA Tillverkning.



Rutinen består av följande flikar:

TO
Här väljer du den tillverkningsorder som ska utlevereras.

RADER
Visar de rader som ingår i den tillverkningsorder som valts.

MTRL.UTTAG
Öppnar rapporteringsdialogen där du bland annat anger det antal som rapporteras.

KASS.
Tillgänglig om modulen MPS finns installerad. Används för kassation av material.

AVSLUTA
Verkställ rapporteringen.

TO Materialuttag – Fliken TO



SIGNATUR
Inloggningssignaturen visas som grundvärde, men kan ändras.

TILLV.NR
Ange Tillverkningsnummer eller sök via förstoringsglaset.
Knappen Fortsätt blir automatiskt markerad sedan ovanstående uppgifter angivits. Vid klick på knappen Fortsätt öppnas fliken Rader. Om egenskap angivits öppnas fliken Mtrl.uttag direkt.
Vid klick på Ta bort raderas Tillverkningsordern ur materialuttagsdatabaserna och tillverkningsordern frisläpps.

Nedanstående styr visningen i listkontrollen under fliken Rader.


SORTERING
Anger vilken sorteringsordning som listkontrollen, under fliken Rader ska ha. Vilket som ska vara grundvärde styrs av egenskaperna enligt följande:

Lagerplats

Radnr

Artikelkod

Knappar



FORTSÄTT
Denna knapp markeras så fort tillverkningsordern lästs in. Fliken TO öppnas om egenskapen angivits för detta, annars öppnas fliken Rader.

TA BORT
Tar bort aktuellt materialuttag och frisläpper tillverkningsordern (tillverkningsordern tas inte bort).

PARKERA
Rapporteringen "parkeras".

TO Materialuttag – Fliken Rader



Listkontrollen

- Radnummer (Rad)
- Lagerplats (Lpl)
- Artikelkod (Art.kod)
- Antal på tillverkningsordern (Ant)
- Antal som återstår att rapportera enligt tillverkningsordern (Rest)
- Antal rapporterat vid detta materialuttag (Rapp)

På fliken Rader väljer du hur raderna ska behandlas.


VISA
I denna listbox väljer du vilka rader som ska visas i listkontrollen. Vilket som ska vara förvalt styrs av egenskaper i rutin 791 Egenskaper PDA Tillverkning. Följande alternativ finns:

Alla

Rader med rest

Rapporterade rader

Knappar



FÖRSLAG
Rapportera det som återstår. Tryck på knappen Förslag och kolumnen Mtrl.uttag visar samma som kolumnen TO. Detta gäller om kolumnen Mtrl.uttag var tom.
Automatiskt förslag kan inte skapas om Serienummer och Lagerplats/batch används på artikeln.

PARKERA
Rapporteringen ”parkeras”.

AVSLUTA
Hoppa direkt till fliken Avsluta för att verkställa tillverkningsordern.

TO Materialuttag – Fliken Mtrl.uttag



RAD/ARTIKEL
Om ingen tillverkningsorderrad/artikel är vald kan du välja på följande sätt:

- Ange radnummer
  Här kontrolleras inmatad kod inklusive prefix för radnummer. Detta prefix anger du i rutin 791 Egenskaper PDA Tillverkning , fliken materialuttag.
  Exempelvis: RD10 där RD är prefix för rader och 10 är själva radnumret.
- Ange artikelkod
  Om inte inledande prefix anger att det är ett radnummer sker kontroll enligt sökvägar för artikelkod. När artikelkoden hämtats fram sker kontroll om den finns i rapporteringunderlaget och vilket radnummer den finns på.
  Om fler rader finns med samma artikelkod, börjar utleverera den första som det återstår antal på.
- Bläddra
  Bläddra bland posterna under fliken Rader.

LAGER
Fältet är tillgängligt om tillvalsmodul Flerlager finns installerat. Lager följer med från Lager-ut på tillverkningsorderhuvudet. Lager kan bytas här.

SERIENR
Om tillvalsmodul Serienummer finns installerad kan du här ange serienummer om så ska ske enligt egenskap.
Sökknappen öppnar en dialog med de serienummer som reserverats till denna rad. Möjlighet finns att även söka på serienummer som inte är reserverade för tillverkningsordern.

LPL
Lagerplats är ren information om inte artikeln är en Lagerplatsartikel (om tillvalsmodul Lagerplats/batch finns installerad). Om så är fallet får detta fält fokus.
Sökknappen öppnar en dialog med de lagerplatser som reserverats till denna rad.


BATCH
Tillgängligt om tillvalsmodul Lagerplats/batch finns installerad. Om så är fallet får detta fält fokus.
Sökknappen öppnar en dialog med de batchar som reserverats till denna rad.

RAPPORTERAT
Rapporterat anger hur mycket som är rapporterat i förhållande till det som ska rapporteras. (Fältet används enbart för information).

ANTAL
Här visas vad som ska rapporteras. Kvittera detta antal eller ändra. Därefter hamnar fokus på knappen Spara.

REST
Detta fällt visar det resterande antalet att rapportera och beräknas automatiskt. Resten går att justera manuellt. Om rapporteringen är klar för denna rad så sätts rest till 0 (noll). Det är möjligt att fortsätta utleverera på raden, om den hämtas fram på nytt.

Knappar



SPARA
Klicka på denna knapp för att spara.

TA BORT
Tar bort raden från rapporteringunderlaget. (Observera! Raden försvinner inte från själva tillverkningsordern).


TÖM
Tömmer dialogen och börjar om från Rad/artikel. Inga data uppdateras.

AVSLUTA
Fliken Avsluta öppnas. Härifrån verkställer du rapporteringen.

VISA TRANS
Visar övriga rapporteringar som gjorts på denna rad under detta materialuttaget. Knappen är enbart aktiv om någon tidigare transaktion har gjorts.

TO Materialuttag – Fliken Kass.

Denna flik är tillgänglig om tillvalsmodul MPS finns installerad. Här utförs kassation.



Obs!

Markera kryssrutan "Uttag av material vid kassation"i rutin 791 Egenskaper PDA Tillverkning om kassationen även ska göra uttag av material för det kasserade antalet.

Fliken Kassation

Här anges vilken artikel som väljs för kassation.

RAD/ARTIKEL
Här anges den artikelkod som ska kasseras. Använd pilarna till höger för att välja bland tillverkningsorderns rader.

LAGER
Detta fält visas om modulen Flerlager finns installerad. Förvalt värde är Lager-ut på tillverkningsordern.

SERIENR
Detta fält visas om modulen Serienummer finns installerad. Fältet är endast tillgängligt när artikeln är en serienummerartikel.


LPL
Detta fält visas om modulen Lagerplats/Batch finns installerad. Fälten är endast tillgängligt när artikeln är en lagerplatsartikel.

BATCH
Detta fält visas om modulen Lagerplats/Batch finns installerad. Fälten är endast tillgängligt när artikeln är en lagerplatsartikel.

KASSERAT ANTAL
Här anges kasserat antal för artikeln.

Fliken Orsak

På denna flik anges orsaken till att artikeln kasseras och vilken rest tillverkningsraden ska ha.



ANTAL ATT KASSERA:
Visar valt antal som angivits på fliken Kassation


ORSAK:
Här anges orsak för kassationen. Alternativ för Orsak registreras i rutin 6572 Avbrottskoder. Orsak måste anges för att kassationen ska kunna slutföras.

REST:
Här anges vilken rest tillverkningsraden ska ha. Förvalt värde är det som resten var före kassationen. Rest ändras inte om kasserat antal förändras. Om inget material plockas efter att kassation utförts, ska rest 0 (noll) anges.

TEXT:
Kommentarsfält för kassation.

Fliken Kopplingar

Kräver manuellt flikbyte. Valfritt att ange koppling till Maskinkod, Verktyg och Resursgrupp för att få bättre uppföljning.



ANTAL ATT KASSERA:
Visar valt antal som angivits på fliken Kassation

MASKINKOD:
Ange maskinkod för kassationen.

VERKTYG:
Ange verktyg för kassationen.

RESURSGRUPP:
Ange resursgrupp för kassationen.

TO Materialuttag – Fliken Avsluta



Knappar

Vilka knappar som finns tillgängliga på fliken Avslut styrs via rutin 791 Egenskaper PDA Tillverkning, i gruppboxen Avslut.



VERKSTÄLL

När materialuttaget är klart, klicka på knappen Verkställ för att verkställa Rapporteringen.

Tillverkningsordern uppdateras med de rapporteringar som skett.

BEHANDLAS I 416

Ett klick på denna knapp innebär att själva verkställandet av rapporteringen ska ske via rutin 416 PDA TO Rapportering. Status blir 8=Efterbehandla rapportering i 416.