PYRAMID

Behörighet

Pyramid Business Studio, version 3.40

Version 1.2 - (090602)

Handbok för tillvalsmodul Behörighet i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Acrobat, Acrobats logotyp, Adobe Reader, Adobe, Adobes logotyp, Adobe Acrobat, Distiller, PDF Writer och PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000 och Windows NT och XP, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Btrieve, Pervasive och Pervasive 2000 är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2009 Unikum datasystem ab.

juni 2009

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

behorig.* • 2/6 2009 • dok/akw

Innehållsförteckning


Rutinbehörighet **4**
871 Användare 4
874 Rutinbehörighet **5**
Fliken Rutiner 5
Fliken Listor 6
Fliken Funktioner 6
Fliken Flikar 7
Fliken OfficeLink 7
875 Behörighetsgrupper **8**

Rutinbehörighet

Med denna tillvalsmodul kan du styra vilka signaturer som endast får använda vissa rutiner eller huvudmenyer. Behörighetssystemet utgår från att du till varje signatur anger behörighet. I rutin 871 Behörigheter kan du koppla en signatur till en behörighetsgrupp och ange lösenord. Behörighetsgrupper skapas i rutin 875. Lösenordet är det samma som det som används för inloggning i Pyramid. I rutin 874 Rutinbehörighet kan du sedan välja att markera att signaturen eller behörighetsgruppen har behörighet för att kunna starta valda rutiner.

871 Användare

Om tillvalsmodulen Rutinbehörighet är installerad kan du ange följande information om begränsningar i systemet för en viss signatur i rutin 871 Användare. Läs mer om rutin 871 Användare i F1-hjälp för System.



LÖSEN

Detta lösenorda används vid inloggning i Pyramid, men kan också användas tillsammans med Behörighetsmodulen. Om lösen angivits här och kryssrutan för lösenord markerats i rutin 874 för rutiner måste det anges för att öppna de rutiner som signaturen har behörighet till.

BEHÖRIGHETSGRUPP

Styr per signatur vilken behörighetsgrupp signaturen ska tillhöra. I rutin 874 kan hela behörighetsgrupper ges behörighet till en mängd rutiner. För att spara arbete kan du sedan ange behörighetsgruppen på de aktuella signaturerna istället för att manuellt ange behörighet för alla rutinerna på en signatur i taget.


Behörighetsgrupper kan kompletteras med behörighet till enstaka rutiner utöver de som angivits för gruppen. Dessa anges per signatur i rutin 874.

874 Rutinbehörighet

Med denna rutin anges om en viss signatur bara har behörighet att komma in i vissa angivna rutiner eller huvudmenyer.

Obehörig användare som försöker välja en rutin till vilken behörighet saknas, får meddelandet: ”Behörighet saknas till XXX ” där XXX står för det valda rutinnumret.
När meddelandet kvitterats, växlar Pyramid tillbaka till den rutin eller meny där användaren befann sig tidigare.

I rutinen finns möjlighet att registrera behörighet per flik. Funktionen är framförallt användbar i centralerna, men kan även användas för andra rutiner.
Systemet uppdaterar vilka rutiner som finns efterhand som rutinerna aktiveras då någon användare öppnar dessa. Saknar ni någon rutin under Flikar räcker det att öppna rutinen en gång för att den ska visas i rutinen under flikarna. Observera att flikbehörighet inte kan anges på huvudfliken.



LISTBOX FÖR ANVÄNDARE/BEHÖRIGHETSGRUPP
I denna listbox anges om behörighet ska gälla en enstaka signatur eller en behörighetsgrupp.
I listboxen till höger anges därefter den önskade signaturen/behörighetsgruppen. Informationsrutan längst till höger visas endast då en användare tillhör en behörighetsgrupp.

Knappar

BEHÖRIGHETER
Öppnar en dialog med översikt över registrerade behörigheter för signaturen/behörighetsgruppen. I dialogen finns knappen Radera.

KOPIERA...
Via denna dialog kan du kopiera alla behörigheter från en viss användare till vald signatur.

Fliken Rutiner

På denna flik har du olika valmöjligheter när det gäller att ange behörigheter till rutiner/moduler. Standardmässigt är alla moduler/rutiner märkta med Ej Behörig.

BEHÖRIGHET TILL FLERA MODULER

Du kan välja att ge behörighet till flera menyer samtidigt. Markera Menyer i listkontrollen till vänster och välj sedan de moduler som önskas i höger listkontroll genom att hålla ner ctrl- eller skift-tangenten och klicka på modulerna. Vill du ge behörighet till alla väljer du ctrl + A. Därefter markerar du kryssrutan Behörig och även Lösenord när så önskas. Läs mer om lösenord nedan.

BEHÖRIGHET TILL ENSTAKA RUTINER

Vill du att användaren endast ska ha behörighet till ett fåtal rutiner i en modul markerar du modulen i listkontrollen till vänster och markerar de önskade rutinerna i dialogen till höger med hjälp av ctrl- eller skift-tangenten och klick på rutinerna. Därefter markerar du kryssrutan Behörig och även Lösenord när så önskas. Läs mer om lösenord nedan.

LÖSENORD

För att skydda rutiner ytterligare kan du kräva att användaren känner till ett speciellt lösenord för att kunna starta en rutin. Lösenordet är detsamma som signaturen använder för att logga in i Pyramid. Lösenordet anges i rutin 871.

REGISTRERA SAMMA BEHÖRIGHET FÖR FLERA PERSONER SAMTIDIGT

För att slippa lägga upp samma behörighetsstruktur för flera personer finns möjligheten att koppla användarsignaturerna till behörighetsgrupper. Grupperna registreras i rutin 875 och kopplas till användaren via rutin 871.

Du väljer behörighetsgruppen i listboxen och markerar därefter önskade behörigheter i listkontrollerna.

Fliken Listor

På denna flik har du olika valmöjligheter när det gäller att ange behörigheter till listorna i Pyramid. Standardmässigt är alla listor märkta med Ej Behörig. Notera att användaren måste vara behörig till rutin 8020 Utskriftscentralen för att kunna nå de listor som behörighet ges till.

På samma sätt som behörighet kan anges för flera eller enstaka rutiner/moduler kan du ge behörighet till en eller flera listor. Även här kan du ange behörighet för behörighetsgrupper.

Listutskrifterna sker i rutin 8020 Utskriftscentralen.

Fliken Funktioner

Fliken Funktioner gör de möjligt för dig att begränsa användarnas tillgång till specifika funktioner.

Notera att användaren måste vara behörig till de rutiner/moduler som berörs för att kunna använda funktionerna som behörighet ges till.

MAPPEN ALLMÄNT

Ange om användaren ska ha behörighet att spara inställningar för användargrupper, exempelvis flikar i Infostudio.

MAPPEN LISTKONTROLLER

Här styrs behörighet för en del funktioner i listkontrollernas verktygspalett.

MAPPEN KASSA

För tillvalsmodul Kassa kan behörighet anges för de användare som ska utföra Kassaavstämning och betala fakturor.

MAPPEN TANKA MOBILEN

För att säkra hanteringen av värdebevis kan behörighet anges för återutskrift av värdebevis.

MAPPEN ORDER/PROJEKT

Vilka användare som ska ha behörighet att se alla order/projekt anges via denna mapp.

MAPPEN DESIGN STUDIO

I tillvalsmodulen Användarstudion (en del av Design Studio) kan Pyramids rutiner redigeras. Här anger du vilka användare som ska kunna lägga till nya fält, ändra inmatningsordning, dialoginställningar, egenskaper och dylikt.

MAPPEN OFFICE LINK

För tillvalsmodul Office link finns möjlighet att styra redigeringa av signatur och signaturfält, samt överföring av andra signaturer.

Fliken Flikar

I Pyramids rutiner finns flikar och underliggande sidoinformation. För att förenkla rutinen för användare eller förhindra att känslig information visas för olika användare kan du styra vilka användare som kan se vilka flikar. Notera att användaren måste vara behörig till de rutiner som berörs för att kunna använda flikarna som behörighet ges till.


Fliken OfficeLink

I tillvalsmodul Office Link används olika format för överföring. Dessa format kan styras med hjälp av behörigheter.

Notera att användaren måste vara behörig till Office Link för att kunna använda formaten som behörighet ges till.

875 Behörighetsgrupper

I denna dialog registrerar du önskade behörighetsgrupper. En behörighetsgrupp kan användas för att särskilja de rutiner ekonomi- respektive lagerpersonal ska ha tillgång till. Du sparar tid genom att du bara behöver registrera behörigheterna en gång, dvs per behörighetsgrupp, och sedan koppla gruppen till ett flertal användare.



Döp behörighetsgruppen enligt eget behov. Exemplet ovan visar behörighetsgrupper för administrations- och försäljningspersonal.

Du registrerar behörigheterna i rutin 874 Behörigheter för respektive behörighetsgrupp. I rutin 871 Användare väljer du sedan att koppla önskad behörighetsgrupp till respektive användare.